

Installer Debian Linux 3.0 sur PowerPC

Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo

version 3.0.24, 18 December 2002

Résumé

Ce document contient les instructions d'installation pour le système Debian GNU/Linux 3.0 sur l'architecture PowerPC (« powerpc »). Il contient aussi des pointeurs vers plus d'informations et sur la manière de tirer le maximum de votre nouveau système Debian.

Copyright

On peut distribuer et modifier ce document selon les termes de la Licence Publique Générale GNU (GPL).

© 1996 Bruce Perens

© 1996, 1997 Sven Rudolph

© 1998 Igor Grobman, James Treacy

© 1998-2000 Adam Di Carlo

Ce manuel est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et le modifier selon les termes de la Licence Publique Générale GNU telle que l'a publiée la Free Software Foundation (*fondation pour le logiciel libre*), soit selon la version 2, soit (à votre choix) selon toute autre version ultérieure.

Il est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais *sans aucune garantie* ; sans même une garantie implicite de qualité loyale et marchande ni aptitude à un quelconque usage. Voyez la Licence Publique Générale GNU pour plus de détails.

Une copie de la Licence Publique Générale GNU est disponible dans `/usr/share/common-licenses/GPL` dans la distribution Debian GNU/Linux ou sur le World Wide Web sur le site Web GNU (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>). Vous pouvez aussi l'obtenir en écrivant à la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Nous vous demandons pour tout travail dérivé de ce document d'en attribuer correctement la paternité à Debian et à ses auteurs. Si vous modifiez et améliorez ce document, nous vous demandons d'en faire part aux auteurs de ce document, grâce à l'adresse `<debian-boot@lists.debian.org>`.

Table des matières

1	Bienvenue à Debian	1
1.1	Qu'est-ce que Debian ?	1
1.2	Qu'est-ce que GNU/Linux ?	2
1.3	Qu'est-ce que Debian GNU/Linux ?	3
1.4	Qu'est-ce que Debian GNU/Hurd ?	4
1.5	Comment obtenir Debian ?	4
1.6	Comment obtenir la version la plus récente de ce document	4
1.7	Organisation de ce document	4
1.8	Problèmes bien connus de ce document	6
1.9	À propos des copyrights et des licences logicielles	6
2	Configuration nécessaire	9
2.1	Matériel supporté	9
2.1.1	Architectures supportées	9
2.1.2	Support pour les microprocesseurs, cartes mères et cartes vidéos	11
2.1.3	Processeurs multiples	13
2.2	Médium d'installation	14
2.2.1	Systèmes de stockage supportés	14
2.3	Besoins en espaces mémoire et disque	14
2.4	Matériel de connexion réseau	15
2.5	Périphériques et autres matériels	15
2.6	Acheter du matériel spécialement pour GNU/Linux	15
2.6.1	Éviter les matériels propriétaires ou fermés	15

3	Avant d'installer Debian GNU/Linux	17
3.1	Vue générale de l'installation	17
3.2	Sauvegardez vos données !	17
3.3	Informations à connaître	18
3.3.1	Documentation	18
3.3.2	Trouver les sources d'informations sur le matériel	19
3.3.3	Compatibilité matérielle	20
3.3.4	Configuration du réseau	20
3.4	Prévoir le rôle de ce système	21
3.5	Satisfaire les besoins matériels	21
3.6	Partitionnement préalable pour un système multi-amorçage	22
3.6.1	Partitionnement sous MacOS/OSX	24
3.7	Installer Debian GNU/Linux à partir d'un système Unix/Linux	24
3.7.1	Pour commencer	25
3.7.2	Installer <code>debootstrap</code>	25
3.7.3	Lancer <code>debootstrap</code> lorsque l'on est connecté au réseau	26
3.7.4	Lancer <code>debootstrap</code> en utilisant <code>basedebs.tar</code>	26
3.7.5	Configurer le système de base	27
3.7.6	Installer un noyau	30
3.7.7	Configurer le gestionnaire de démarrage	30
3.8	Configuration matérielle et système avant l'installation	31
3.8.1	Exécuter OpenFirmware	31
3.8.2	Problèmes matériels à surveiller	31
4	Méthodes pour installer Debian	33
4.1	Jeu de cédéroms Debian GNU/Linux officiels	33
4.2	Télécharger les fichiers depuis les miroirs Debian	33
4.2.1	Options d'installation	34
4.2.2	Choisir le jeu d'installation adéquat	35
4.2.3	Où trouver les fichiers d'installation	35
4.3	Créer des disquettes depuis des images disque	37

4.3.1	Écrire des images disques depuis Linux ou un système Unix	38
4.3.2	Écrire des images disques depuis DOS, Windows ou OS/2	38
4.3.3	Modifier la disquette de secours pour accepter les langages nationaux . . .	39
4.3.4	Écrire des images disque depuis MacOS	39
4.4	Préparer les fichiers pour amorcer depuis un disque dur	41
4.4.1	Amorçage de l'installateur sur disque dur pour les Mac OldWorld.	41
4.4.2	Amorçage de l'installateur sur disque dur pour les Mac NewWorld.	41
4.5	Préparer les fichiers pour amorcer depuis le réseau en TFTP.	42
4.5.1	Configurer un serveur BOOTP	43
4.5.2	Configurer un serveur DHCP	43
4.5.3	Activer le serveur TFTP.	44
4.5.4	Mettre les images TFTP en place	45
4.5.5	Installation avec une racine TFTP et NFS	45
4.6	Installation automatisée	45
5	Amorçage du système d'installation	47
5.1	Arguments des paramètres d'amorçage	47
5.1.1	Arguments de <code>dbootstrap</code>	48
5.2	Amorcer depuis un cédérom	49
5.3	Amorcer depuis des disquettes	50
5.4	Amorçage depuis un disque dur	50
5.4.1	Amorcer CHRP à partir d'OpenFirmware (OF)	50
5.4.2	Amorcer les PowerMAC OldWorld à partir de MacOS	50
5.4.3	Amorcer les Mac NewWorld depuis le microprogramme Open Firmware . . .	51
5.4.4	Amorcer PReP à partir d'OpenBug	51
5.5	Amorcer depuis TFTP	51
5.6	Dysfonctionnement pendant la procédure d'installation	52
5.6.1	Fiabilité des disquettes	52
5.6.2	Configuration d'amorçage	52
5.7	Comprendre les messages de démarrage du noyau	53
5.7.1	<code>dbootstrap</code> : rapport de problèmes	53

5.7.2	Soumettre un rapport de bogue	53
5.8	Introduction à <code>dbootstrap</code>	54
5.8.1	Utiliser le shell et visualiser les fichiers-journaux	55
5.9	Choisir la langue	55
5.10	Notes sur cette version	56
5.11	Menu principal d'installation - Debian GNU-Linux	56
5.12	Configurer le clavier	56
5.13	Dernière chance!	57
6	Partitionnement pour Debian	59
6.1	Décider des partitions et de leurs tailles pour Debian	59
6.2	L'arborescence des fichiers	60
6.3	Schéma de partitionnement recommandé	61
6.4	Nommage des périphériques sous Linux	62
6.5	Programmes de partitionnement de Debian	63
6.6	Partitionnement des nouveaux PowerMacs	64
6.7	Initialiser et activer une partition d'échange	64
6.8	Initialiser une partition Linux	65
6.9	Monter une partition Linux déjà initialisée	66
6.9.1	Précautions pour l'installation de la racine NFS (<i>NFS Root</i>)	66
6.10	Monter des partitions non gérées par <code>dbootstrap</code>	68
7	Installation du noyau et du système d'exploitation de base	69
7.1	Installer le noyau et les modules des pilotes	69
7.2	NFS	70
7.3	Réseau	70
7.4	Racine NFS (<i>NFS Root</i>)	70
7.5	Configurer le support PCMCIA	71
7.6	Configurer les modules des pilotes matériels	71
7.7	Configurer le réseau	72
7.8	Installer le système de base	73

8	Démarrez votre nouveau système Debian	75
8.1	Rendre le système amorçable	75
8.1.1	PowerMacs « OldWorld »	75
8.1.2	PowerMacs « NewWorld »	76
8.2	Le moment de vérité	77
8.3	Paramétrage post-démarrage de Debian (Base)	77
8.4	Configuration du fuseau horaire	77
8.5	Mots de passe MD5	78
8.6	Mots de passe « Shadow »	78
8.7	Mise en place du mot de passe de <i>root</i>	78
8.8	Créer un utilisateur ordinaire	79
8.9	Paramétrage de PPP	79
8.10	Enlever PCMCIA	80
8.11	Configuration d'APT	81
8.11.1	Configurer les sources de paquets réseau	81
8.12	Installation de paquets : simple ou avancée	82
8.13	Sélection simple des paquets — l'installateur de tâche	82
8.14	Sélection « avancée » de paquets avec <i>dselect</i>	83
8.15	Affichages lors de l'installation des logiciels	83
8.15.1	Paramètres pour le serveur X	83
8.16	Se connecter	83
9	Étapes suivantes et où aller à partir de maintenant	85
9.1	Si vous êtes nouveau sous Unix	85
9.2	Arrêter le système	85
9.3	S'orienter à travers Debian	86
9.3.1	Gestion des versions des applications	86
9.3.2	Gestion des tâches récurrentes	86
9.4	Pour aller plus loin	87
9.5	Compiler un nouveau noyau	87
9.5.1	Gestion des images du noyau	88

10 Informations techniques sur les disquettes d'amorçage	91
10.1 Le code source	91
10.2 La disquette de secours	91
10.3 Remplacer le noyau de la disquette de secours	91
11 Annexe	93
11.1 Plus d'informations	93
11.1.1 Plus d'informations	93
11.2 Obtenir Debian GNU/Linux	93
11.2.1 Jeu de cédéroms officiels Debian GNU/Linux	93
11.2.2 Miroirs Debian	93
11.2.3 Description des fichiers du système d'installation	93
11.3 Périphériques Linux	97
11.3.1 Régler la souris	98
11.4 Ressources d'espace disque pour les tâches	99
11.5 Effets des modes verbeux et silencieux	100
12 Administrivia	103
12.1 À propos de ce document	103
12.2 Pour contribuer à ce document	103
12.3 Contributions majeures	104
12.4 Traduction française	104
12.5 Marques déposées	105

Chapitre 1

Bienvenue à Debian

Nous sommes enchantés que vous ayez choisi Debian. Nous sommes sûrs que vous trouverez cette distribution GNU/Linux de Debian remarquable. Debian GNU/Linux rassemble des logiciels libres de qualité, faits par des gens disséminés aux quatre coins du monde, et les intègre en un tout cohérent. Nous croyons que vous trouverez ce tout réellement supérieur à la somme des parties.

Ce chapitre propose un survol du projet Debian et de Debian GNU/Linux. Si vous connaissez déjà l'histoire du projet Debian et de la distribution Debian GNU/Linux, vous pouvez, si vous le voulez, passer au chapitre suivant.

1.1 Qu'est-ce que Debian ?

Debian est une organisation composée uniquement de bénévoles, dont le but est de développer le logiciel libre et de promouvoir les idéaux de la « Free Software Foundation ». Le projet Debian a démarré en 1993, quand Ian Murdock invita tous les développeurs de logiciels à participer à la création d'une distribution logicielle, complète et cohérente, basée sur le nouveau noyau Linux. Ce petit groupe d'enthousiastes, d'abord subventionné par la Free Software Foundation (<http://www.fsf.org/fsf/fsf.html>), et influencé par la philosophie GNU (<http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html>), a grandi pour devenir une organisation composée par environ 800 *développeurs Debian*.

Les développeurs Debian s'impliquent dans de multiples activités, par exemple, l'administration des sites web (<http://www.debian.org/>) et FTP (<ftp://ftp.debian.org/>), la conception graphique, l'analyse juridique des licences logicielles, l'écriture de la documentation et, bien sûr, la maintenance des paquets logiciels.

Pour communiquer notre philosophie et attirer des développeurs qui adhèrent à nos principes, le projet Debian a publié un certain nombre de documents qui mettent en évidence nos valeurs et expliquent ce que signifie être un développeur Debian :

- Le contrat social Debian (http://www.debian.org/social_contract) est la déclaration des engagements de Debian vis-à-vis de la communauté du logiciel libre. Qui-conque est d'accord pour se conformer à ce contrat social peut devenir un développeur

Debian (<http://www.debian.org/doc/maint-guide/>). Tout développeur Debian peut introduire des nouveaux logiciels dans Debian, à condition que ces paquets se conforment à nos critères de liberté et répondent à nos critères de qualité ;

- Les directives Debian pour le logiciel libre (http://www.debian.org/social_contract#guidelines) (*Debian Free Software Guidelines*, ou *DFSG*) sont une déclaration claire et concise des critères Debian en matière de logiciel libre. Ce document a une grande influence sur le mouvement pour le logiciel libre ; il est à la base de la définition de l'Open Source (http://opensource.org/docs/definition_plain.html) ;
- La charte Debian (<http://www.debian.org/doc/debian-policy/>) est une spécification détaillée des standards de qualité du projet Debian.

Les développeurs Debian participent aussi à d'autres projets : certains sont spécifiques à Debian, d'autres concernent tout ou partie de la communauté Linux. Voici quelques exemples :

- Le Linux Standard Base (<http://www.linuxbase.org/>) (LSB) est un projet dont le but est de standardiser le système GNU/Linux de base. Les concepteurs de matériel et de logiciels pourront ainsi plus facilement concevoir des applications et des pilotes de périphériques pour un système Linux générique plutôt que pour une distribution particulière ;
- Le standard pour l'organisation des systèmes de fichiers (<http://www.pathname.com/fhs/>) (FHS) est un effort pour standardiser l'organisation du système de fichiers Linux. Le FHS permettra aux développeurs de logiciels de se concentrer sur la conception de programmes, sans avoir à se préoccuper de la façon dont le paquet sera installé dans les différentes distributions GNU/Linux ;
- Debian Jr. (<http://www.debian.org/devel/debian-jr/>) est un projet interne dont le but est de s'assurer que Debian a quelque chose à offrir à nos utilisateurs les plus jeunes.

Pour des informations plus générales sur Debian, voir la FAQ Debian (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>).

1.2 Qu'est-ce que GNU/Linux ?

Le projet GNU a développé un ensemble complet d'outils libres destinés à UnixTM et aux systèmes d'exploitation à la Unix, tels que Linux. Ces outils permettent aux utilisateurs d'accomplir aussi bien les tâches les plus simples (copier ou effacer un fichier) que les plus complexes (écrire et compiler des programmes, éditer de façon sophistiquée dans un grand nombre de formats).

Un système d'exploitation comprend un certain nombre de programmes fondamentaux dont votre ordinateur a besoin pour échanger des instructions avec les utilisateurs : lire et écrire des données sur disque dur, sur bandes ou vers des imprimantes, contrôler l'utilisation de la mémoire, faire tourner d'autres programmes, etc. La partie la plus importante d'un système d'exploitation est le noyau. Dans un système GNU/Linux, c'est le noyau Linux. Le reste du système comprend d'autres programmes, dont beaucoup ont été écrits par, ou pour, le projet GNU. Comme le noyau Linux seul ne forme pas un système d'exploitation fonctionnel, nous

préférons, pour nous référer au système que beaucoup de gens appellent de façon insouciant « Linux », utiliser le terme « GNU/Linux ».

Le noyau Linux (<http://www.kernel.org/>) est apparu pour la première fois en 1991, quand un étudiant en informatique finlandais du nom de Linus Torvalds annonça une version de remplacement du noyau Minix dans le groupe de discussion Usenet `comp.os.minix`. Voir la page d'histoire de Linux (<http://www.li.org/linuxhistory.php>) de Linux International.

Linus Torvalds continue à coordonner le travail de centaines de développeurs, aidé par quelques personnes de confiance. Un excellent résumé hebdomadaire des discussions de la liste de diffusion `linux-kernel` se trouve sur Kernel Traffic (<http://kt.zork.net/kernel-traffic/>). Des informations supplémentaires sur la liste de diffusion `linux-kernel` se trouvent sur la FAQ de la liste de diffusion de `linux-kernel` (<http://www.tux.org/lkml/>).

1.3 Qu'est-ce que Debian GNU/Linux ?

La philosophie et la méthodologie Debian combinées avec les outils GNU, le noyau Linux et certains logiciels libres importants, forment une distribution logicielle unique appelée Debian GNU/Linux. Cette distribution est faite d'un grand nombre de *paquets* logiciels. Chaque paquet de la distribution contient des exécutables, des scripts, de la documentation, des informations de configuration ; il possède un *responsable* dont la principale charge est de tenir le paquet à jour, de suivre les rapports de bogues et de rester en communication avec les auteurs amont du paquet. Notre très grande base d'utilisateurs, combinée avec notre système de suivi des bogues, fait que les problèmes sont résolus très rapidement.

Le souci du détail nous permet de donner une distribution paramétrable, stable et de grande qualité. On peut facilement programmer le système d'installation pour qu'il installe aussi bien un simple pare-feu qu'un poste de travail scientifique ou un serveur réseau.

La fonctionnalité qui distingue le plus Debian des autres distributions GNU/Linux est son système de gestion des paquets. Ces outils donnent à l'administrateur d'un système Debian un contrôle complet sur les paquets installés sur le système ; c'est, par exemple, la possibilité d'installer un seul paquet ou celle de mettre à jour l'ensemble du système. Certains paquets peuvent aussi être protégés contre une mise à jour. Vous pouvez même dire au système quels paquets vous avez compilés vous-mêmes et quelles dépendances ils nécessitent.

Pour protéger votre système contre les chevaux de Troie et les logiciels malveillants, Debian vérifie que les paquets proviennent de leur responsable Debian officiel. Ceux-ci prennent un grand soin à configurer les paquets d'une manière sûre. Si des problèmes de sécurité apparaissent dans les paquets livrés, des corrections sont en général rapidement disponibles. Grâce à la possibilité de mise à jour simple, offerte par Debian, vous pouvez récupérer sur Internet et installer automatiquement les corrections concernant la sécurité.

La première et la meilleure méthode pour obtenir de l'aide pour votre système Debian GNU/Linux, et pour communiquer avec les développeurs Debian, est d'utiliser les nombreuses listes de diffusion gérées par le projet Debian (il y en a plus de quatre-vingts à

ce jour). La façon la plus simple de s'abonner à une ou plusieurs listes est de visiter la page d'abonnement aux listes de diffusion Debian (<http://www.debian.org/MailingLists/subscribe>) et de compléter le formulaire qui s'y trouve.

1.4 Qu'est-ce que Debian GNU/Hurd ?

Debian GNU/Hurd est le système Debian GNU qui remplace le noyau Linux monolithique par le noyau GNU Hurd — un ensemble de serveurs tournant au-dessus d'un micro-noyau GNU Mach. Le Hurd n'est pas encore achevé et ne convient pas à une utilisation quotidienne, mais le travail est en cours. Le Hurd n'est, pour le moment, développé que pour l'architecture i386 : des portages vers d'autres architectures seront faits dès que le système sera plus stable.

Pour plus d'informations, voir la page de portage de Debian GNU/Hurd (<http://www.debian.org/ports/hurd/>) et la liste de diffusion <debian-hurd@lists.debian.org>.

1.5 Comment obtenir Debian ?

Pour plus d'informations sur la façon de télécharger Debian GNU/Linux depuis Internet, ou sur la façon de se procurer les cédéroms officiels de Debian, voyez la page web de distribution (<http://www.debian.org/distrib/>). La liste des miroirs Debian (<http://www.debian.org/distrib/ftplist>) répertorie tous les miroirs officiels Debian.

Après l'installation, Debian peut être mis à jour facilement. La procédure d'installation vous aidera à configurer le système de façon à ce que vous puissiez faire ces mises à jour une fois le système installé.

1.6 Comment obtenir la version la plus récente de ce document

Ce document change continuellement. N'oubliez pas de vérifier les informations de dernière minute à propos de la version 3.0 de Debian GNU/Linux sur la page des publications Debian (<http://www.debian.org/releases/woody/>). Des versions à jour de ce manuel sont également disponibles sur les pages officielles du manuel d'installation (<http://www.debian.org/releases/woody/powerpc/install>).

1.7 Organisation de ce document

Ce document est fait pour servir de manuel aux personnes qui utilisent Debian pour la première fois. Il tente de faire aussi peu appel que possible à des connaissances avancées de la part du lecteur. Cependant, il suppose une compréhension élémentaire du fonctionnement de votre matériel.

Les utilisateurs expérimentés pourront aussi trouver dans ce document d'intéressantes informations de référence, comme la place minimale nécessaire à une installation, des précisions au sujet du matériel reconnu par le système d'installation de Debian, etc. Nous encourageons les utilisateurs expérimentés à naviguer dans ce document.

Ce document, organisé de façon linéaire, guide l'utilisateur à travers tout le processus d'installation. Voici les différentes étapes de l'installation de Debian GNU/Linux, et les sections de ce document qui s'y rapportent :

- 1 Comment déterminer si votre matériel possède la configuration minimale nécessaire au système d'installation est expliqué dans : 'Configuration nécessaire' page 9 ;
- 2 Comment faire une sauvegarde de votre système, préparer et configurer le matériel avant d'installer Debian, est expliqué dans : 'Avant d'installer Debian GNU/Linux' page 17. Si vous prévoyez de pouvoir démarrer plusieurs systèmes, vous aurez besoin de partitionner votre disque dur ;
- 3 Dans : 'Méthodes pour installer Debian' page 33, vous trouverez les fichiers d'installation nécessaires pour la méthode que vous avez choisie ;
- 4 La section : 'Amorçage du système d'installation' page 47 décrit comment lancer le système d'installation ; ce chapitre contient aussi des procédures de dépannage en cas de problèmes au niveau du démarrage ;
- 5 La création de partitions Linux est expliquée dans : 'Partitionnement pour Debian' page 59 ;
- 6 L'installation du noyau et la configuration des modules pour les pilotes de périphériques sont expliquées dans : 'Installation du noyau et du système d'exploitation de base' page 69, ainsi que, pour ceux qui ne font pas l'installation à partir de cédéroms, la configuration de votre connexion au réseau, de manière à pouvoir obtenir, directement d'un serveur Debian, les fichiers d'installation restants ;
- 7 Comment lancer automatiquement le téléchargement, l'installation et la configuration d'un système élémentaire en état de marche, est expliqué dans : 'Installer le système de base' page 73 ;
- 8 Comment démarrer le système de base installé et configurer ce qui doit être configuré est expliqué dans : 'Démarez votre nouveau système Debian' page 75 ;
- 9 Comment installer d'autres logiciels est expliqué dans : 'Installation de paquets : simple ou avancée' page 82. On y apprend ainsi comment utiliser `tasksel` pour installer des ensembles de paquets, chacun composant une « tâche » informatique, comment utiliser `dselect` pour choisir des paquets, au cas par cas, dans une longue liste, et comment utiliser `apt-get` pour installer les paquets dont vous connaissez déjà le nom.

Une fois que vous avez installé votre système, vous pouvez lire : 'Étapes suivantes et où aller à partir de maintenant' page 85. Ce chapitre explique où trouver plus d'informations sur Unix et Debian et comment remplacer votre noyau. Au cas où vous voudriez construire votre propre système d'installation à partir des sources, jetez un coup d'oeil à : 'Informations techniques sur les disquettes d'amorçage' page 91.

Enfin, des informations à propos de ce document, et comment y contribuer, se trouvent dans : 'Administrivia' page 103.

1.8 Problèmes bien connus de ce document

Ce document est encore plutôt un brouillon. On sait qu'il est incomplet et qu'il contient probablement des erreurs, des problèmes de grammaire, etc. Si vous voyez « FIXME » ou « TODO », vous pouvez être sûr que nous savons que cette section n'est pas complète. Comme d'habitude, *caveat emptor* (que l'acheteur fasse attention) ! Toute aide, suggestions, et surtout des rustines (*patches*), seraient très appréciées.

On peut trouver des versions de travail de ce document à <http://www.debian.org/releases/woody/powerpc/install>. Vous trouverez là des sous-répertoires contenant les différentes versions de ce document, classées par architecture et par langue.

La version source est aussi librement disponible. Pour davantage d'informations sur la manière de contribuer, voyez : 'Administrivia' page 103. Nous apprécions les suggestions, les commentaires, les rustines et les rapports de bogue (envoyez le rapport contre le paquet `boot-floppies`, mais vérifiez d'abord que le problème ne soit pas déjà connu).

1.9 À propos des copyrights et des licences logicielles

Nous sommes sûrs que vous avez lu les licences fournies avec la plupart des logiciels commerciaux : elles disent que vous ne pouvez utiliser qu'une seule copie du logiciel et sur un seul ordinateur. La licence du système Debian GNU/Linux est totalement différente. Nous vous encourageons à copier le système Debian GNU/Linux sur tous les ordinateurs de votre école ou de votre entreprise. Passez-le à vos amis et aidez-les à l'installer sur leur ordinateur. Vous pouvez même faire des milliers de copies et les *vendre* — avec quelques restrictions. C'est parce que Debian est basé sur le *logiciel libre*.

Qu'un logiciel soit « libre » ne veut pas dire qu'il est dépourvu de copyright et ne signifie pas que le cédérom qui contient ce logiciel doit être distribué gratuitement. Cela signifie d'une part que les licences des programmes individuels ne vous obligent pas à payer pour avoir le droit de distribuer ou d'utiliser ces programmes. Et cela signifie d'autre part que non seulement on peut étendre, adapter ou modifier un programme, mais qu'on peut aussi distribuer le résultat de ce travail¹.

Beaucoup de programmes dans le système Debian sont distribués selon les termes de la licence *GNU General Public License*, souvent appelée simplement la « GPL ». La licence *GPL* oblige à donner le *code source* du programme lorsque vous distribuez une copie binaire de ce programme ; cet article assure que tout utilisateur pourra modifier le programme. Et c'est pourquoi nous avons inclus le code source de tous les programmes présents dans le système Debian².

¹Notez que nous mettons à disposition beaucoup de paquets qui ne satisfont pas à nos critères de liberté — c'est une concession pragmatique à nos utilisateurs. Ces paquets ne font pas partie de la distribution officielle, et ils sont distribués dans les parties `contrib` et `non-free` des miroirs Debian, ou bien sur des cédéroms vendus par des tiers ; voyez la FAQ Debian (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>), dans les « archives FTP Debian », pour plus d'informations sur l'organisation et le contenu des archives.

²Pour savoir où trouver et comment dépaqueter et construire les paquets sources Debian, voyez la FAQ Debian (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>).

D'autres formes de copyright et de licences sont utilisées dans le système Debian. Vous pourrez trouver les copyrights et les licences de chaque programme dans le répertoire `/usr/share/doc/nom-du-paquet/copyright` une fois le paquet installé.

Pour en savoir plus sur les licences et comment Debian décide de ce qui est suffisamment libre pour être inclus dans la distribution principale, consultez les directives Debian pour le logiciel libre (http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

Légalement, l'avertissement le plus important est que ce logiciel est fourni *sans aucune garantie*. Les programmeurs qui ont créé ce logiciel l'ont fait pour le bénéfice de la communauté. Il n'est donné aucune garantie quant à la pertinence du logiciel pour un quelconque usage. Cependant, puisque le logiciel est libre, vous pouvez modifier le logiciel autant que vous le désirez — et vous pouvez ainsi profiter du travail de ceux qui ont amélioré le logiciel.

Chapitre 2

Configuration nécessaire

Cette section contient des informations sur le matériel dont vous avez besoin pour démarrer sur Debian. Vous trouverez aussi des liens vers des informations supplémentaires concernant le matériel supporté par GNU et Linux.

2.1 Matériel supporté

En ce qui concerne le matériel, Debian n'a pas plus d'exigences que le noyau Linux et les outils GNU. Par conséquent, toute architecture ou plate-forme, sur lesquelles le noyau Linux, la `libc`, `gcc`, etc. ont été portés, et pour lesquelles un portage de Debian existe, peuvent faire fonctionner Debian. Reportez-vous aux pages sur les portages <http://www.debian.org/ports/powerpc/> pour plus de détails concernant les systèmes d'architecture powerpc qui ont été testés avec Debian.

Plutôt que d'essayer de décrire les différentes configurations matérielles supportées par PowerPC, cette section contient des informations générales et des pointeurs vers des informations supplémentaires.

2.1.1 Architectures supportées

Debian 3.0 fonctionne sur neuf architectures principales et de nombreuses variations de celles-ci, appelées « saveurs ».

Architecture	Étiquette Debian / Saveur
Intel x86 & co.	i386
	- vanilla
	- idepci
	- compact
	- bf2.4 (expérimental)

Motorola 680x0 :	m68k
- Atari	- atari
- Amiga	- amiga
- 68k Macintosh	- mac
- VME	- bvme6000
	- mvme147
	- mvme16x
DEC Alpha	alpha
	- generic
	- jensen
	- nautilus
Sun SPARC	sparc
	- sparc32
	- sparc64
ARM et StrongARM	arm
	- netwinder
	- riscpc
	- shark
	- lart
IBM/Motorola PowerPC	powerpc
- CHRP	- chrp
- PowerMac	- powermac, new-powermac
- PReP	- prep
- APUS	- apus
HP PA-RISC	hppa
- PA-RISC 1.1	- 32
- PA-RISC 2.0	- 64
Intel ia64-based	ia64
MIPS (grand-boutien)	mips
- SGI Indy/I2	- r4k-ip22
MIPS (petit-boutien)	mipsel
- DEC Decstation	- r4k-kn04
	- r3k-kn02
IBM S/390	s390
	- tape
	- vmrdr

Ce document décrit l'installation pour l'architecture *powerpc*. Des versions pour les autres architectures disponibles existent sur les pages Debian-Ports (<http://www.debian.org/ports/>).

2.1.2 Support pour les microprocesseurs, cartes mères et cartes vidéos

Il y a quatre variantes principales de *powerpc* supportées : CHRP, PMac (Power-Macintosh), PReP et Apus. Des portages vers d'autres architectures *powerpc*, telles que Be-Box et MBX sont en cours, mais pas encore supportées. Nous aurons peut-être aussi un portage 64-bits (Power3) dans l'avenir.

Apple (et quelques autres constructeurs — Power Computing, par exemple), produit une série d'ordinateurs Macintosh basés sur le processeur PowerPC. Afin de simplifier le support, on dénote trois catégories : Nubus, OldWorld PCI et NewWorld.

Les ordinateurs Macintosh utilisant la série des microprocesseur 680x0 ne font pas partie de la famille des PowerPC mais sont dans celle des machines m68k. Ces modèles ont débutés avec les « Mac II » ou bien ont un numéro de modèle à trois chiffres comme « Centris 650 » ou « Quadra 950 ». Les numéros de modèles PowerPC pré-iMac de chez Apple ont quatre chiffres.

Les systèmes Nubus ne sont pas supportés par *debian/powerpc* pour le moment. L'architecture monolithique de noyau Linux/PPC ne supporte pas ces machines ; à la place, il faut utiliser le micro-noyau MkLinux Mach, que Debian ne supporte pas encore. Ceci inclut les modèles suivants :

- Power Macintosh 6100, 7100, 8100
- Performa 5200, 6200, 6300
- Powerbook 1400, 2300, and 5300
- Workgroup Server 6150, 8150, 9150

Il existe un noyau Linux pour ces machines et on trouve un support limité à <http://nubus-pmac.sourceforge.net/>.

Les systèmes OldWorld représentent la plupart des Power Macintoshs qui possèdent un lecteur de disquettes et un bus PCI. La plupart des Power Macintoshs 603,603e,604 et 604e, en incluant les 7200, 7300, 7500, 7600, 8500, 8600, 9500 et 9600 sont des machines OldWorld. Les systèmes G3 de couleur beige sont aussi des OldWorld.

Les machines appelées PowerMacs NewWorld sont les PowerMacs avec un boîtier en plastique de couleur translucide : tous les iMacs, iBooks, G4, G3 de couleur bleue et la plupart des PowerBooks fabriqués à partir de 1999. Les PowerMacs NewWorld sont aussi connus pour utiliser le système « Rom en Ram » de MacOS et ont commencé à être fabriqués à partir de mi-1998.

Les systèmes Macintosh récemment introduits ont un matériel bien mieux supporté par la version 2.4 du noyau Linux. Certains ne fonctionnent simplement pas avec un noyau 2.2. La

nouvelle saveur new-powermac, qui utilise le noyau 2.4 a été ajoutée, afin de correspondre au matériel. La saveur new-powermac peut aussi être installée sur les machines OldWorld et NewWorld. Les machines pour lesquelles new-powermac est fortement recommandée sont marqués d'un astérisque ci-dessous.

Les spécifications pour le matériel Apple sont disponibles sur AppleSpec (<http://www.info.apple.com/support/applespec.html>), et pour le matériel plus ancien, AppleSpec Legacy (<http://www.info.apple.com/support/applespec.legacy/index.html>).

Modèle/Numéro	Architecture
-----	-----
Apple	
iMac Bondi Blue, 5 Flavors, Slot Loading	powermac-NewWorld
iMac Summer 2000, Early 2001	powermac-NewWorld
* iBook, iBook SE, iBook Dual USB	powermac-NewWorld
* iBook2	powermac-NewWorld
Power Macintosh Blue and White (B&W) G3	powermac-NewWorld
* Power Macintosh G4 PCI, AGP, Cube	powermac-NewWorld
* Power Macintosh G4 Gigabit Ethernet	powermac-NewWorld
* Power Macintosh G4 Digital Audio, Quicksilver	powermac-NewWorld
PowerBook G3 FireWire Pismo (2000)	powermac-NewWorld
PowerBook G3 Lombard (1999)	powermac-NewWorld
* PowerBook G4 Titanium	powermac-NewWorld
Performa 4400, 54xx, 5500	powermac-OldWorld
Performa 6300, 6360, 6400, 6500	powermac-OldWorld
Power Macintosh 4400, 5400	powermac-OldWorld
Power Macintosh 7200, 7300, 7500, 7600	powermac-OldWorld
Power Macintosh 8200, 8500, 8600	powermac-OldWorld
Power Macintosh 9500, 9600	powermac-OldWorld
Power Macintosh (Beige) G3 Minitower	powermac-OldWorld
Power Macintosh (Beige) Desktop, All-in-One	powermac-OldWorld
PowerBook 2400, 3400, 3500	powermac-OldWorld
PowerBook G3 Wallstreet (1998)	powermac-OldWorld
Twentieth Anniversary Macintosh	powermac-OldWorld
Workgroup Server 7250, 8550, 9650, G3	powermac-OldWorld
Power Computing	
PowerBase, PowerTower / Pro, PowerWave	powermac-OldWorld
PowerCenter / Pro, PowerCurve	powermac-OldWorld
UMAX	
C500, C600, J700, S900	powermac-OldWorld
APS	

APS Tech M*Power 604e/2000	powermac-OldWorld
Motorola	
Starmax 3000, 4000, 5000, 5500	powermac-OldWorld
Firepower, PowerStack Series E, PowerStack II	prep
MPC 7xx, 8xx	prep
MTX, MTX+	prep
MVME2300(SC)/24xx/26xx/27xx/36xx/46xx	prep
MCP(N)750	prep
IBM RS/6000	
40P, 43P	prep
Power 830/850/860 (6070, 6050)	prep
6030, 7025, 7043	prep
p640	prep
B50, 43P-150, 44P	chrp
Amiga Power-UP Systems (APUS)	
A1200, A3000, A4000	apus

Cartes graphiques

Le support qu'offre Debian pour les interfaces graphiques dépend du support offert par le système X11 de XFree86 sous-jacent. Le nouvel emplacement vidéo AGP est en fait une modification de l'emplacement PCI, et la plupart des cartes AGP fonctionnent sous XFree86. Des détails sur les bus graphiques supportés, les cartes, les moniteurs et les souris sont disponibles sur <http://www.xfree86.org/>. Debian 3.0 est fourni avec la version 4.1.0 de X11.

2.1.3 Processeurs multiples

Le support multi-processeurs — qu'on appelle aussi « multi-processeurs symétriques » (« symmetric multi-processing » ou SMP, NdT) — est supporté pour cette architecture. Cependant, l'image standard du noyau Debian 3.0 ne supporte pas SMP. Ceci peut être gênant, mais ne devrait pas empêcher l'installation, puisque le noyau standard, non SMP, devrait démarrer sur les systèmes SMP (le noyau n'utilisera que le premier CPU).

Afin de tirer profit de plusieurs processeurs, vous devrez remplacer le noyau Debian standard. Vous trouverez une discussion sur la façon de faire dans : 'Compiler un nouveau noyau' page 87. Aujourd'hui (version 2.2.20 du noyau) la façon d'activer SMP est de choisir « symmetric multi-processing » dans la section « General » quand on configure le noyau.

2.2 Médium d'installation

Dans beaucoup de cas, vous devrez effectuer votre premier amorçage depuis un lecteur de disquettes, en utilisant la disquette de secours (« rescue floppy »). En général ce dont vous avez besoin est une disquette haute densité (1440 kilo-octets) de 3,5 pouces. Pour CHRP, le support disquette est actuellement défectueux.

L'installation à partir d'un cédérom est aussi supportée pour certaines architectures. Sur les ordinateurs qui supportent de démarrer sur cédérom (cédérom amorçable), vous devriez pouvoir faire une installation entièrement sans disquettes. Même si votre système ne peut pas démarrer à partir d'un cédérom, vous pouvez utiliser le cédérom en même temps que les autres techniques pour installer votre système, une fois que vous avez démarré par d'autres moyens ; voyez : 'Amorcer depuis un cédérom' page 49.

L'installation à partir d'un disque local est une autre option pour beaucoup d'architectures. Vous pouvez aussi *démarrer* votre système sur le réseau. L'installation sans disque, en utilisant le démarrage par réseau et le montage par NFS de tous les systèmes de fichiers locaux, est une autre option — vous aurez probablement besoin, pour cela de 16 Mo de mémoire.

Après l'installation de votre système de base, vous pouvez installer le reste de votre système grâce à toute connexion réseau (y compris PPP), via FTP, HTTP ou NFS.

2.2.1 Systèmes de stockage supportés

Les disquettes de démarrage Debian contiennent un noyau construit pour permettre de faire tourner un maximum de systèmes. Malheureusement, ceci en fait un noyau plus grand, avec beaucoup de pilotes qui ne seront jamais utilisés (voyez : 'Compiler un nouveau noyau' page 87 pour apprendre à construire le vôtre). Cependant, le support du plus grand nombre de périphériques possible est voulu afin de s'assurer que l'on puisse installer Debian sur le plus de matériel possible.

Tout système de stockage supporté par le noyau Linux est aussi supporté par le système de démarrage. Il faut remarquer que le noyau Linux actuel ne supporte pas du tout les disquettes sur les systèmes CHRP.

2.3 Besoins en espaces mémoire et disque

Vous devez posséder au moins 16 Mo de mémoire vive et 110 Mo d'espace disque. Pour un système minimal en mode console (tous les paquets standard), 250 Mo seront nécessaires. Si vous voulez installer un nombre raisonnable de logiciels, y compris le système X Window, des programmes et bibliothèques de développement, il vous faudra au moins 400 Mo. Pour une installation plus ou moins complète, vous aurez besoin d'environ 800 Mo. Pour installer *tout* ce qui est disponible sous Debian, vous aurez probablement besoin d'environ 2 Go. En fait, tout installer n'a même pas de sens, puisque certains paquets entrent en conflit avec d'autres.

2.4 Matériel de connexion réseau

Toute carte réseau (NIC) supportée par le noyau Linux devrait aussi être supportée par les disquettes de démarrage. Vous pourriez avoir besoin de charger votre pilote réseau en tant que module.

2.5 Périphériques et autres matériels

Linux supporte une large gamme de périphériques comme les souris, les imprimantes, les scanners, les modems, les cartes réseaux, les périphériques PCMCIA et USB, etc. Cependant aucun de ces périphériques n'est requis lors de l'installation du système. Cette partie contient des informations à propos des périphériques spécifiquement *non* supportés par le système d'installation, même s'ils sont supportés par Linux.

2.6 Acheter du matériel spécialement pour GNU/Linux

Il y a plusieurs vendeurs, actuellement, qui livrent des systèmes en préinstallant Debian ou d'autres distributions de GNU/Linux. Vous paierez peut-être plus cher pour avoir ce privilège, mais ça vous évitera des surprises, puisque vous serez certain que le matériel est bien supporté par GNU/Linux.

Que vous achetiez ou non un système livré avec Linux, ou même un système d'occasion, il est important que vous vérifiiez que votre matériel est supporté par le noyau Linux. Vérifiez si votre matériel est listé dans les références ci-dessus. Indiquez à votre revendeur (s'il y en a un) que vous recherchez un système Linux. Soutenez les revendeurs de matériel amis avec Linux.

2.6.1 Éviter les matériels propriétaires ou fermés

Certains constructeurs refusent simplement de fournir les informations qui permettraient d'écrire des pilotes pour leurs matériels. D'autres ne nous autorisent pas l'accès à la documentation sans accord de confidentialité, ce qui nous empêche de distribuer le code source pour Linux. Le système sonore DSP pour portable d'IBM utilisé dans les systèmes Thinkpad récents est un exemple : certains de ces systèmes couplent aussi le son et le modem. Un autre exemple est le matériel propriétaire dans les anciennes gammes Macintosh.

Puisque nous n'avons pas été autorisés à accéder à la documentation sur ces périphériques, ils ne fonctionneront simplement pas sous Linux. Vous pouvez nous aider en demandant à ces constructeurs de distribuer la documentation sur de tels matériels. Si suffisamment de personnes font cette demande, ils réaliseront que la communauté du logiciel libre est un marché important.

Chapitre 3

Avant d'installer Debian GNU/Linux

3.1 Vue générale de l'installation

Voici la liste des étapes qui composent le processus d'installation :

- 1 libérer de l'espace pour Debian sur le disque dur ;
- 2 situer ou télécharger le noyau et les modules (sauf pour les utilisateurs de cédérom Debian) ;
- 3 configurer les disquettes d'installation ou placer les fichiers de démarrage (sauf pour la plupart des utilisateurs de cédérom Debian qui peuvent démarrer directement depuis un des cédéroms) ;
- 4 démarrer le processus d'installation ;
- 5 configurer le clavier ;
- 6 créer et monter les partitions Debian ;
- 7 indiquer à l'installateur l'emplacement du noyau et des modules ;
- 8 choisir les pilotes de périphériques à charger ;
- 9 configurer l'interface réseau ;
- 10 lancer le téléchargement, l'installation et la configuration du système de base ;
- 11 configurer le démarrage de Linux ou d'autres systèmes d'exploitation ;
- 12 démarrer le nouveau système et mettre la touche finale à la configuration ;
- 13 installer des tâches et des paquets supplémentaires, selon votre envie.

3.2 Sauvegardez vos données !

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir effectué une sauvegarde de chaque fichier qui se trouve actuellement sur votre système. Si c'est la première fois que vous installez un autre système d'exploitation sur votre machine, il est probable que vous devrez repartitionner votre

disque dur afin de faire de la place à Debian GNU/Linux. À chaque partitionnement, il y a un risque de perdre toutes les données du disque, quel que soit le programme utilisé pour cette opération. Les programmes utilisés à l'installation sont assez fiables et la plupart ont été utilisés pendant des années, mais ils sont très puissants et un faux mouvement peut vous coûter cher. Même après la sauvegarde, soyez attentif et réfléchissez à vos réponses et à vos actions. Deux minutes de réflexion peuvent vous épargner des heures de travail inutile.

Si vous installez un système multi-amorçage, assurez-vous que vous disposez du support de distribution des autres systèmes d'exploitation présents. Surtout si vous repartitionnez votre disque dur d'amorçage, vous pourriez avoir à réinstaller le chargeur de votre système d'exploitation, ou dans certains cas, le système d'exploitation en entier et tous les fichiers sur les partitions touchées.

3.3 Informations à connaître

3.3.1 Documentation

Manuel d'installation :

Le fichier que vous êtes en train de lire, au format texte, HTML ou PDF ;

- `install.fr.txt`
- `install.fr.html`
- `install.fr.pdf`

Didacticiel `dselect`

Le didacticiel pour utiliser le programme `dselect`, qui est un des moyens d'installer des paquets supplémentaires, après l'installation du système de base ;

- `dselect-beginner`

Pages de manuel des programmes de partitionnement :

Les pages de manuel des programmes de partitionnement utilisés pendant le processus d'installation.

- `cfdisk.txt`
- `mac-fdisk.txt`

Sommes de contrôle MD5

La liste des sommes de contrôle MD5 des fichiers binaires. Si vous avez le programme `md5sum`, vous pouvez vérifier que vos fichiers ne sont pas corrompus en exécutant `md5sum -v -c md5sum.txt`.

- .../current/md5sum.txt (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/md5sum.txt>)

3.3.2 Trouver les sources d'informations sur le matériel

Les informations sur le matériel peuvent être trouvées à partir de plusieurs sources :

- Les manuels accompagnant chaque élément ;
- Les informations sur la configuration du BIOS de votre ordinateur. Vous pouvez accéder à ces écrans pendant le démarrage de l'ordinateur en appuyant sur une combinaison de touches. Consultez votre manuel pour connaître cette combinaison. Il s'agit souvent de la touche « Suppr » ;
- Les boîtes et cartons de chaque pièce ;
- Les commandes système ou les outils d'un autre système d'exploitation, incluant les affichages d'un gestionnaire de fichiers. Cette source est particulièrement utile pour trouver des informations sur les mémoires vive et de masse ;
- Votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet. Ces sources peuvent vous indiquer les réglages nécessaires à la configuration du réseau et du courrier.

Informations sur le matériel nécessaires pour l'installation

Matériel	Informations dont vous pouvez avoir besoin
Disques durs	<ul style="list-style-type: none"> * Leur nombre * Leur ordre dans le système * S'ils sont IDE ou SCSI (la plupart sont en IDE) * Espace disque disponible * Partitions * Partitions où sont installés d'autres systèmes d'exploitation
Moniteur	<ul style="list-style-type: none"> * Modèle et marque * Résolutions supportées * Taux de rafraîchissement horizontal * Taux de rafraîchissement vertical * Profondeurs de couleurs supportées * Taille de l'écran
Souris	<ul style="list-style-type: none"> * Type: série, PS/2 ou USB * Port * Marque * Nombre de boutons
Réseau	<ul style="list-style-type: none"> * Modèle et marque * Type de l'interface

Imprimante	* Modèle et marque * Résolutions d'impression supportées
Carte vidéo	* Modèle et marque * Mémoire vidéo disponible * Résolutions et profondeurs de couleurs supportées (à choisir parmi celles supportées par le moniteur)

3.3.3 Compatibilité matérielle

Beaucoup de produits de marques marchent sans problèmes sous Linux. De plus, le matériel pour Linux est amélioré chaque jour. Cependant, Linux ne peut pas utiliser autant de matériels que d'autres systèmes d'exploitation.

Voici quelques pistes pour vérifier la compatibilité de votre matériel :

- Cherchez de nouveaux pilotes sur le site web des fabricants ;
- Cherchez des informations pour une possible émulation sur les sites web ou les manuels. Des marques moins connues peuvent parfois fournir des pilotes ou des réglages pour des marques plus connues ;
- Vérifiez les listes de matériel compatible avec Linux sur les sites web dédiés à votre architecture ;
- Cherchez sur Internet l'expérience d'autres utilisateurs.

3.3.4 Configuration du réseau

Si votre machine est connectée à un réseau 24h/24 (*i.e.* avec une connexion Ethernet ou équivalente — pas une connexion PPP), vous devriez demander à votre administrateur système les informations suivantes. D'un autre côté, s'il vous dit qu'un serveur DHCP est disponible et doit être utilisé, alors vous n'avez pas besoin de ces informations, car le serveur DHCP les fournira directement à votre ordinateur pendant le processus d'installation :

- le nom de votre machine (vous pouvez peut-être le choisir vous-même) ;
- le nom de votre domaine ;
- l'adresse IP de votre machine ;
- l'adresse IP de votre réseau ;
- le masque de sous-réseau à utiliser pour votre réseau ;
- l'adresse de multidiffusion (*broadcast address*) à utiliser sur votre réseau ;
- l'adresse IP de votre passerelle par défaut, si votre réseau en possède une ;
- la machine de votre réseau utilisée comme serveur de noms DNS (*Domain Name Service*) ;
- Si vous vous connectez à ce réseau en utilisant Ethernet ;
- Si votre interface Ethernet est une carte PCMCIA ; et dans ce cas, le type du contrôleur PCMCIA utilisé.

Si la seule connexion de votre ordinateur à un réseau se fait via une liaison série, en utilisant PPP ou une connexion téléphonique équivalente, vous ne pourrez pas installer le système de base à travers le réseau. Dans ce cas, pour installer le système, vous devez utiliser un cédérom, pré-charger les paquets de base sur une partition de votre disque dur, ou préparer des disquettes contenant les paquets de base. Voyez : 'Paramétrage de PPP' page 79 ci-dessous pour des informations sur la configuration de PPP avec Debian une fois le système installé.

3.4 Prévoir le rôle de ce système

Il est important de décider à l'avance quel type de machine vous allez créer. Ceci déterminera les impératifs de place disque pour votre système Debian.

3.5 Satisfaire les besoins matériels

Une fois glanées les informations sur votre matériel, vérifiez que votre matériel vous permet de faire le type d'installation souhaité.

Selon vos besoins, vous pouvez continuer avec du matériel inférieur au matériel recommandé dans le tableau ci-dessous. Cependant, la plupart des utilisateurs seront frustrés s'ils ignorent ces suggestions. N'importe quel PowerPC OldWorld ou NewWorld convient parfaitement pour une machine de bureau. Pour un serveur, un processeur d'au moins 132 Mhz est recommandé.

Configuration matérielle minimale recommandée

Type d'inst.	RAM	Disque dur
Sans X11	16 Mo	450 Mo
Avec X11	64 Mo	1 Go
Serveur	128 Mo	4 Go

Voici quelques exemples typiques de configuration de systèmes Debian. Vous pouvez aussi vous faire une idée de l'espace disque nécessaire à certaines tâches en lisant 'Ressources d'espace disque pour les tâches' page 99.

Serveur standard C'est un profil de petit serveur : serveur minimaliste et sans utilitaires sophistiqués pour les comptes utilisateur. Il contient un serveur FTP, un serveur web, DNS, NIS et POP. Pour ces services, 50 Mo d'espace disque devraient suffire, il faut ensuite compter la place nécessaire aux données ;

Machine personnelle Une machine de bureau classique, comprenant l'interface graphique X Window, des applications multimédia, des éditeurs, etc. La taille des paquets devrait être d'environ 500 Mo ;

Travail en mode console Une machine de bureau minimaliste, sans interface graphique X Window ni applications graphiques. Peut convenir sur un portable ou un ordinateur mobile. La taille est d'environ 140 Mo ;

Développeur Une configuration avec tous les paquets pour faire du développement, comme Perl, C, C++, etc. La taille est d'environ 475 Mo. En supposant que vous installerez X11 et d'autres paquets supplémentaires, une taille de 800 Mo est à prévoir pour ce type de machine.

Faites attention que ces tailles ne comptabilisent pas tous les fichiers, comme les fichiers des utilisateurs, la messagerie et les données. Il vaut toujours mieux prévoir large quand il s'agit de ses propres fichiers et données. En particulier, la partition `/var` dans Debian contient beaucoup d'informations sur l'état du système. Les fichiers de `dpkg` (contenant des informations sur tous les paquets installés) peuvent facilement atteindre 20 Mo ; avec les journaux et le reste, 50 Mo devraient être attribués à `/var`.

3.6 Partitionnement préalable pour un système multi-amorçage

Partitionner votre disque dur est simplement le fait de le diviser en plusieurs sections. Chaque section est alors indépendante des autres. C'est en gros équivalent à ajouter des cloisons dans une maison : ajouter des meubles dans une pièce n'affecte pas les autres pièces.

Si vous avez déjà un système d'exploitation sur votre machine et désirez placer Linux sur le même disque, vous devrez repartitionner ce disque. Debian a besoin d'outils de partitionnement spécifiques. Il ne peut pas être installé sur des partitions Windows ou MacOS. Il peut partager des partitions avec d'autres systèmes Linux, mais ce point n'est pas abordé ici. Vous devez attribuer au moins une partition à la racine du système Debian.

Vous pouvez trouver des informations sur le partitionnement actuel en utilisant un outil approprié pour votre système d'exploitation actuel, tel que Drive Setup, HD Toolkit ou MacTools. Les outils de partitionnement permettent toujours de montrer l'état actuel sans faire de changement.

En général, modifier une partition contenant déjà un système de fichiers va détruire des fichiers. Vous devriez donc toujours faire des sauvegardes avant tout partitionnement. En continuant l'analogie avec la maison, avant d'abattre une cloison, vous voudrez certainement déplacer les meubles, afin de ne pas les endommager.

Si votre ordinateur possède plus d'un disque dur, vous pouvez souhaiter en dédier un à Debian. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de partitionner le disque avant de commencer l'installation ; le programme de partitionnement inclus dans l'installateur fera très bien l'affaire.

Si votre ordinateur ne possède qu'un seul disque, et si vous désirez remplacer complètement le système d'exploitation actuel par Debian GNU/Linux, vous pouvez aussi attendre d'être dans

le processus d'installation pour partitionner le disque ('Partitionnement pour Debian' page 59). Cependant, cela ne marchera que si vous commencez l'installation à partir de disquettes, d'un cédérom ou de fichiers sur une machine connectée. En effet, si vous démarrez à partir de fichiers sur le disque dur, puis partitionnez ce disque dur pendant l'installation, vous effacerez les fichiers de démarrage, et il vaut alors mieux que l'installation se déroule sans accroc. Si vous voulez vraiment faire ainsi, vous devez vous assurer qu'il existe un moyen de ressusciter la machine en cas de problème, par exemple avec les disquettes ou les cédéroms d'installation du système actuel.

Si votre machine possède déjà plusieurs partitions, et si suffisamment de place peut être obtenue en effaçant ou remplaçant une ou plusieurs de ces partitions, alors vous pouvez aussi attendre et utiliser le programme de partitionnement de l'installateur Debian. Vous devriez néanmoins continuer de lire les paragraphes suivants, car il existe certains cas qui obligent à effectuer la partition avant de démarrer l'installation.

Dans tous les autres cas, vous aurez besoin de partitionner votre disque dur avant de démarrer l'installation afin de créer de l'espace disponible dans lequel les partitions pour Debian seront créées. Si certaines de ces partitions sont attribuées à un autre système d'exploitation, il vaut mieux utiliser le programme de partitionnement de ce système d'exploitation. Dans ce cas, nous vous recommandons de *ne pas* essayer de créer des partitions Linux Debian avec ces outils. Il faut seulement créer les partitions dédiées à l'autre système d'exploitation.

Si vous installez plus d'un système d'exploitation sur la même machine, vous devriez commencer par les autres OS avant d'installer Linux. Windows ainsi que d'autres installateurs d'OS peuvent vous empêcher de démarrer Linux, ou vous encourager à reformater les partitions non reconnues.

Vous pouvez annuler l'effet de ces actions, ou les éviter, mais commencer par installer les autres OS est le meilleur moyen d'éviter ces ennuis.

Pour qu'OpenFirmware puisse démarrer automatiquement Debian GNU/Linux, les partitions Linux doivent apparaître avant toute autre partition sur le disque, en particulier avant les partitions d'amorçage de MacOS. Il faut absolument garder ceci à l'esprit lorsque l'on partitionne le disque ; vous devez créer une place pour les partitions Linux *avant* les autres partitions amorçables du disque (les petites partitions dédiées aux contrôleurs de disques Apple ne sont pas amorçables). Vous pourrez supprimer cet espace libre avec les outils de partitionnement Linux durant la phase d'installation, et le remplacer par des partitions Linux.

Si vous avez actuellement un disque dur avec une seule partition (ce qui est courant pour des ordinateurs de bureau), et si vous voulez pouvoir démarrer Debian ainsi que d'autres systèmes d'exploitation, vous aurez besoin de :

- 1 sauvegarder tout ce qui se trouve sur l'ordinateur ;
- 2 démarrer depuis le support d'installation (du système d'exploitation actuellement installé), par exemple un cédérom ou des disquettes (si vous démarrez depuis un cédérom MacOS, maintenez la touche c appuyée pendant le démarrage pour forcer le cédérom à devenir le système actif pour MacOS) ;
- 3 utiliser les outils de partitionnement natifs pour créer soit de nouvelles partitions, soit de l'espace libre pour Debian GNU/Linux ;

- 4 installer le système d'exploitation natif sur sa nouvelle partition ;
- 5 démarrer ce système pour vérifier que tout fonctionne, et pour télécharger les fichiers de démarrage pour l'installateur de Debian ;
- 6 démarrer l'installateur de Debian pour commencer à installer Debian.

3.6.1 Partitionnement sous MacOS/OSX

L'application `Apple Drive Setup` se trouve dans le dossier `Utilitaires (Utilities)` sur le cédérom MacOS. Il ne permet pas d'ajuster des partitions existantes ; il se contente de créer une partition unique occupant tout le disque, et ne montre pas les partitions existantes.

N'oubliez pas de créer la place pour les partitions GNU/Linux, de préférence au début du disque. Le type de cette partition importe peu, il sera changé pendant l'installation de Debian.

Si vous prévoyez d'installer MacOS 9 et OS X, il vaut mieux créer des partitions distinctes pour les deux systèmes. S'ils sont installés sur la même partition, `Startup Disk` (et redémarrer) doit être exécuté pour choisir entre les deux, ce choix ne peut être fait lors du démarrage. Avec des partitions distinctes, des options différentes pour OS 9 et OS X apparaîtront en appuyant sur la touche `Option` pendant le démarrage, et des options différentes peuvent aussi être installées dans le menu de démarrage `yaboot`. Aussi, `Startup Disk` va « désacraliser » (*de-bless*) toutes les autres partitions montées, ce qui peut perturber le démarrage de GNU/Linux. Les partitions d'OS 9 et OS X seront accessibles indifféremment depuis OS 9 et OS X.

GNU/Linux est incapable d'aller chercher les informations sur des partitions NFS+ (aussi appelées MacOS étendues) ou UFS. OS X a besoin d'un de ces types pour sa partition de démarrage. MacOS 9 peut être installé soit sur HFS (aussi appelé MacOS standard), soit sur HFS+. Pour partager des informations entre les systèmes MacOS et GNU/Linux, une partition d'échange est très pratique. Les partitions HFS et MS-DOS FAT sont reconnues par les deux systèmes.

3.7 Installer Debian GNU/Linux à partir d'un système Unix/Linux

Cette partie explique comment installer Debian GNU/Linux à partir d'un système Unix ou Linux existant, sans utiliser le système d'installation basé sur `ncurses`, tel qu'expliqué dans le reste de ce manuel. Ce mode d'emploi d'installation croisée a été réclamé par des utilisateurs qui changeaient leurs distribution Redhat, Mandrake et Suse pour Debian GNU/Linux. Dans cette partie, on suppose que le lecteur est familiarisé avec les commandes `*nix` et qu'il sait parcourir le système de fichiers. Dans cette partie, `$` symbolise une commande qui devra être entrée par l'utilisateur dans le système actuel, alors que `#` fera référence à une commande qui devra être entrée dans le `chroot` Debian.

Une fois que vous aurez configuré le nouveau système Debian à votre goût, vous pourrez y migrer les données utilisateurs existantes (s'il y en a), et continuer normalement à les exploiter. Il n'y aura aucun temps d'indisponibilité lors de l'installation ; c'est l'installation « zero downtime » Debian GNU/Linux. C'est également une façon intelligente de résoudre les problèmes

d'équipements qui d'ordinaire donnent du fil à retordre aux systèmes d'installation et autres systèmes d'amorce.

3.7.1 Pour commencer

Avec votre outil habituel de partitionnement **nix*, re-partitionnez le disque dur pour vos besoins. Créez au moins un système de fichiers ainsi qu'une zone d'échange (swap). Vous devez disposer d'au moins 150 Mo pour l'installation d'un système en mode console et d'au moins 300 Mo si vous avez l'intention d'installer X.

Créez un système de fichiers sur vos partitions. Par exemple, pour créer un système de fichiers ext3 sur la partition `/dev/hda6` (ce sera la partition root dans notre exemple), il suffit de faire :

```
$ mke2fs -j /dev/hda6
```

Pour créer un système de fichier ext2, il suffit d'enlever le `-j`.

Initialisez et activez la zone d'échange (swap) (modifiez le numéro de la partition en fonction de celui que vous souhaitez utiliser avec Debian) :

```
$ mkswap /dev/hda5
$ sync; sync; sync
$ swapon /dev/hda5
```

Attachez une partition sur `/mnt/debinst` (le point d'installation, qui deviendra le système de fichier root (/) sur votre nouveau système). Le point de montage est totalement arbitraire, c'est de cette façon qu'on y fera référence pour la suite.

```
$ mkdir /mnt/debinst
$ mount /dev/hda6 /mnt/debinst
```

3.7.2 Installer debootstrap

L'outil que le logiciel d'installation de Debian utilise, qui est connu pour être le moyen officiel d'installation d'un système Debian élémentaire, est `debootstrap`. Il utilise `wget`, à part cela, il dépend uniquement de la `glibc`. Installez `wget` s'il n'est pas d'ores et déjà installé sur votre système, puis téléchargez et installez `debootstrap`.

Si vous possédez un système basé sur `rpm`, vous pouvez utiliser `alien` pour convertir le `.deb` en `.rpm`, ou télécharger une « version rpm-isée » depuis <http://people.debian.org/~blade/install/debootstrap>

Ou, vous pouvez utiliser la procédure qui suit pour l'installer manuellement. Créez un répertoire pour y décompresser le `.deb` :

```
$ mkdir work
$ cd work
```

Le binaire `debootstrap` se trouve dans l'archive Debian (assurez-vous d'avoir sélectionné le fichier correspondant à votre architecture). Téléchargez le `debootstrap .deb` à partir de pool (<http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstrap/>), copiez le paquet dans le répertoire `work`, et décompressez les fichiers binaires. Vous aurez besoin d'avoir les permissions de root pour installer le binaire.

```
$ ar -xf debootstrap_0.X.X_arch.deb
$ cd /
$ zcat < /chemin-complet-vers/work/data.tar.gz | tar xv
```

L'actuelle version de `debootstrap`, du tout moins sur la plateforme `i386`, a été compilée avec la `glibc 2.3`. Cependant, si vous êtes en train de réaliser une mise à jour depuis une `Redhat 6.0`, vous devrez vous procurer les fichiers sources et vous devrez ensuite les recompiler.

3.7.3 Lancer `debootstrap` lorsque l'on est connecté au réseau

`debootstrap` peut télécharger les fichiers nécessaires directement depuis l'archive `debian`. Vous pouvez remplacer toutes les références à `http.us.debian.org/debian` dans les commandes ci-dessous, par un miroir de l'archive Debian qui se trouve à proximité de vous relativement au réseau. Les miroirs sont listés sur <http://www.debian.org/misc/README.mirrors>.

Lorsque vous êtes en train d'exécuter `debootstrap`, la variable d'environnement `PATH` doit contenir `/usr/sbin` et `/sbin` afin de pouvoir faire appel à d'autres programmes.

Si vous possédez une version cédérom de Debian GNU/Linux Woody, attachée sur `/cdrom`, vous pouvez remplacer l'url `http` par l'url d'un fichier : `file:/cdrom/debian/`

Dans la commande `debootstrap`, remplacez `ARCH` par l'une des expressions suivantes : `alpha`, `arm`, `hppa`, `i386`, `ia64`, `m68k`, `mips`, `mipsel`, `powerpc`, `s390`, `or sparc`.

```
$ /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH woody \
    /mnt/debinst http://http.us.debian.org/debian
```

3.7.4 Lancer `debootstrap` en utilisant `basedebs.tar`

`debootstrap` peut se servir du fichier `basedebs.tar`, si vous l'aviez téléchargé auparavant. Le fichier `basedebs.tar` est systématiquement généré en une seule fois, ainsi, vous obtiendrez la dernière version d'un système de base en faisant pointer `debootstrap` directement sur une archive Debian comme nous l'avons évoqué dans la partie précédente.

Le fichier `basedebs.tar` se situe dans le répertoire `base-images-current` de l'archive Debian correspondante à votre architecture, par exemple : <http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-i386/base-images-current/basedebs.tar>

Dans la commande `debootstrap`, remplacez `ARCH` par l'une des expressions suivantes : `alpha`, `arm`, `hppa`, `i386`, `ia64`, `m68k`, `mips`, `mipsel`, `powerpc`, `s390`, or `sparc`.

```
$ /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH --unpack-tarball \  
    /path-to-downloaded/basedebs.tar woody /mnt/debinst
```

3.7.5 Configurer le système de base

Maintenant, que vous disposez d'un vrai système Debian, autant l'utiliser. Lancez-y le programme `chroot` :

```
$ chroot /mnt/debinst /bin/bash
```

Attacher les partitions

Vous devrez créer `/etc/fstab`.

```
# editor /etc/fstab
```

Voici un exemple que vous pouvez modifier à votre convenance :

```
# /etc/fstab: static file system information.  
#  
# file system      mount point      type      options                                dump pass  
/dev/XXX           /                ext2      defaults                                0      0  
/dev/XXX           /boot            ext2      ro,nosuid,nodev                        0      2  
  
/dev/XXX           none             swap      sw                                       0      0  
proc               /proc            proc      defaults                                0      0  
  
/dev/fd0           /mnt/floppy      auto      noauto,rw,sync,user,exec              0      0  
/dev/cdrom         /mnt/cdrom       iso9660   noauto,ro,user,exec                    0      0  
  
/dev/XXX           /tmp             ext2      rw,nosuid,nodev                        0      2  
/dev/XXX           /var             ext2      rw,nosuid,nodev                        0      2  
/dev/XXX           /usr             ext2      rw,nodev                                 0      2  
/dev/XXX           /home            ext2      rw,nosuid,nodev                        0      2
```

Utilisez `mount -a` pour attacher l'ensemble des systèmes de fichiers que vous avez indiqué dans votre fichier `/etc/fstab`, ou alors pour attacher de façon individuelle chaque système de fichiers utilisez :

```
# mount /chemin # par ex.~: mount /usr
```

Vous pouvez attacher le système de fichiers `proc` plusieurs fois et à divers endroits, ainsi `/proc` ne pose pas de soucis. Si vous n'utilisez pas `mount -a`, assurez-vous d'avoir attaché `proc` avant d'aller plus loin :

```
# mount -t proc proc /proc
```

Configurer le clavier

Pour configurer votre clavier exécutez :

```
# dpkg-reconfigure console-data
```

Configurer le réseau

Pour configurer le réseau, éditez les fichiers `/etc/network/interfaces`, `/etc/resolv.conf`, et `etc/hostname`.

```
# editor /etc/network/interfaces
```

Voici quelques exemples simples qui proviennent de `/usr/share/doc/ifupdown/examples` :

```
#####  
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)  
# See the interfaces(5) manpage for information on what options are  
# available.  
#####  
  
# We always want the loopback interface.  
#  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
# To use dhcp:  
#  
# auto eth0
```

```
# iface eth0 inet dhcp

# An example static IP setup: (broadcast and gateway are optional)
#
# auto eth0
# iface eth0 inet static
#     address 192.168.0.42
#     network 192.168.0.0
#     netmask 255.255.255.0
#     broadcast 192.168.0.255
#     gateway 192.168.0.1
```

Entrez vos serveurs de nom et la directive search dans le fichier `/etc/resolv.conf` :

```
# editor /etc/resolv.conf
```

Voici un exemple simple de fichier `/etc/resolv.conf` :

```
# search hqdom.local\000
# nameserver 10.1.1.36
# nameserver 192.168.9.100
```

Entrez le nom d'hôte de votre système (de 2 à 63 caractères) :

```
# echo DebianHostName > /etc/hostname
```

Si vous possédez plusieurs interfaces réseau, faites en sorte d'indiquer par ordre les modules que vous voulez charger dans le fichier `/etc/modules`. De cette façon, lors du démarrage, chaque carte sera associée avec le nom d'interface (`eth0`, `eth1`, etc.) que vous souhaitiez.

Configurer le fuseau horaire, les utilisateurs et APT

Configurez le fuseau horaire, ajoutez un utilisateur normal, et choisissez vos sources apt en exécutant

```
# /usr/sbin/base-config
```

Configurer les locales

Pour configurer les paramètres locaux, pour l'utilisation d'une autre langue que l'anglais, installez le paquet de support des locales puis configurez-le :

```
# apt-get install locales
# dpkg-reconfigure locales
```

NOTE : Vous devez au préalable configurer apt, c'est à dire lors de l'étape de configuration du système de base. Avant d'utiliser les locales avec un jeu de caractère différent de l'ASCII ou de latin1, veuillez consulter les HOWTO qui s'y rapportent.

3.7.6 Installer un noyau

Si vous avez l'intention de démarrer ce système, vous aurez vraisemblablement besoin d'un noyau Linux ainsi que d'un gestionnaire de démarrage. Identifiez les versions « pré-packagées » des noyaux avec :

```
# apt-cache search kernel-image
```

Puis installez celui de votre choix en utilisant son nom de paquet.

```
# apt-get install kernel-image-2.X.X-arch-etc
```

3.7.7 Configurer le gestionnaire de démarrage

Pour que votre système Debian GNU/Linux puisse démarrer, configurez le gestionnaire de démarrage pour qu'il charge le noyau installé avec votre nouvelle partition root.

Consultez le man `yaboot.conf` pour les instructions de configuration du gestionnaire de démarrage. Si vous souhaitez conserver le système dont vous vous êtes servi pour installer Debian, ajoutez simplement une entrée pour l'installation de Debian dans votre `yaboot.conf` actuel. Vous pouvez également le copier sur le nouveau système et l'éditer. Une fois que vous l'aurez édité, lancez `ybin` (souvenez-vous qu'il utilise le `yaboot.conf` qui se trouve dans le système à partir duquel vous lui faites appel).

Voici un exemple simple de fichier `/etc/lilo.conf` :

```
boot=/dev/hda2
device=hd:
partition=6
root=/dev/hda6
magicboot=/usr/lib/yaboot/ofboot
timeout=50
image=/vmlinuz
label=Debian
```

Sur certaines machines, vous devrez utiliser `ide0` : au lieu de `hd` :

3.8 Configuration matérielle et système avant l'installation

Cette section va parcourir les réglages matériels que vous devrez peut-être effectuer avant d'installer Debian. En général, cela implique de vérifier, et parfois de modifier, des réglages du micrologiciel (BIOS, etc.) sur votre système. Le micrologiciel est le logiciel de base utilisé par le matériel ; il est plus spécifiquement exécuté pendant le processus d'amorçage (après la mise sous tension). Les problèmes matériels connus qui affectent la fiabilité de Debian GNU/Linux sur votre système sont aussi mis en lumière.

3.8.1 Exécuter OpenFirmware

Il n'y a normalement pas besoin de configurer le BIOS (appelé OpenFirmware) sur les systèmes PowerPC. PReP et CHRP sont équipés avec OpenFirmware, mais, malheureusement, les méthodes utilisées pour l'invoquer varient d'un constructeur à l'autre. Vous devrez consulter la documentation du matériel livrée avec votre machine.

Pour invoquer OpenFirmware sur les Macintosh PowerPC, appuyez sur *Command-option-O-F* pendant l'amorçage. Généralement, cette combinaison de touches est testée après le carillon, mais le moment exact du test varie selon les modèles. consultez <http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html> pour obtenir davantage de conseils.

L'invite d'OpenFirmware ressemble à ceci :

```
ok  
0 >
```

Notez que sur les anciens modèles de Macs PowerPC, les entrées-sorties pour l'interaction avec OpenFirmware se font par défaut à travers un port série (modem). Si vous appelez OpenFirmware depuis une de ces machines, vous n'aurez droit qu'à un écran noir. Dans ce cas, un programme lancé sur une autre machine et se connectant sur le port modem est nécessaire pour interagir avec OpenFirmware.

Sur les machines OldWorld Beige G3, les OpenFirmware versions 2.0f1 et 2.4 sont bogués. Ces machines ne seront certainement pas capables d'amorcer depuis le disque dur à moins que le microprogramme ne soit corrigé. Une rustine pour le microprogramme est incluse dans l'utilitaire System Disk 2.3.1, disponible chez Apple à <ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin>. Après avoir désarchivé l'utilitaire sur MacOS, et l'avoir lancé, choisissez le bouton Save pour installer les routines pour le microprogramme dans la nvram.

3.8.2 Problèmes matériels à surveiller

Beaucoup de personnes ont essayé de faire fonctionner leur processeur 90 MHz à 100 MHz, etc. Cela fonctionne parfois, mais le système devient sensible à la température et à d'autres facteurs et cela peut réellement l'endommager. Un des auteurs de ce document a changé la

fréquence de son propre système pendant un an et puis le système a commencé à interrompre le programme `gcc` par un signal inattendu pendant qu'il compilait le noyau du système d'exploitation. Baisser la vitesse du processeur à sa valeur de départ a résolu le problème.

Le compilateur `gcc` est souvent le premier à subir des dysfonctionnements à cause d'une mauvaise mémoire RAM (ou d'autres problèmes matériels qui changent les données de manière imprévisible), parce qu'il construit des structures de données gigantesques qu'il traverse plusieurs fois. Une erreur dans ces structures de données le fera exécuter une instruction illégale ou accéder à une adresse inexistante. Le symptôme de ceci sera la mort de `gcc` par un signal inattendu.

Chapitre 4

Méthodes pour installer Debian

4.1 Jeu de cédéroms Debian GNU/Linux officiels

La méthode la plus aisée pour installer Debian GNU/Linux est sûrement celle à partir du jeu de cédéroms officiels (cf. la page des revendeurs de cédéroms (<http://www.debian.org/CD/vendors/>)). Vous pouvez aussi télécharger les images ISO à partir d'un miroir de Debian et fabriquer votre propre jeu, si vous avez une connexion rapide et un graveur (cf. la page des cédéroms Debian (<http://www.debian.org/CD/>) pour des instructions détaillées). Si vous possédez un jeu de cédéroms et que votre cédérom est amorçable sur votre machine, vous pouvez aller directement à 'Amorcer depuis un cédérom' page 49 ; un effort particulier a été apporté pour s'assurer que les fichiers dont la plupart des gens ont besoin sont présents sur le cédérom. Cependant l'ensemble des paquets binaires nécessite sept cédéroms, ce n'est pas très pratique, vous aurez besoin de paquets sur le troisième cédérom et les cédéroms précédents.

Si votre machine ne supporte pas l'amorçage à partir du cédérom, vous pouvez utiliser une autre stratégie (disquettes, disque dur ou bien amorçage depuis le réseau) pour initialiser le système d'installation. Les fichiers requis pour amorcer de ces autres façons sont aussi sur le cédérom ; l'archive réseau de Debian et l'organisation des répertoires du cédérom sont identiques. Ainsi, lorsqu'un chemin d'archive est demandé pour un fichier particulier requis pour amorcer, cherchez ce fichier dans le même répertoire ou sous-répertoire de votre cédérom.

Une fois l'installateur amorcé, il est capable d'obtenir tous les autres fichiers nécessaires à partir du cédérom.

Si vous n'avez pas de jeu de cédéroms, il vous sera nécessaire de télécharger les fichiers du système d'installation et de les placer soit sur votre disque dur ou sur une disquette, soit sur un ordinateur connecté que vous pourrez utiliser pour amorcer l'installateur.

4.2 Télécharger les fichiers depuis les miroirs Debian

Lorsque vous téléchargez les fichiers depuis un miroir Debian, assurez-vous de bien être en mode *binnaire* et non en mode texte ou en mode automatique. C'est très important pour re-

produire fidèlement la structure des répertoires qui se trouve sur le miroir afin de créer un « sous-miroir » local. Il n'est pas vraiment nécessaire de faire cela si vous placez ces fichiers sur une disquette ; mais cela facilite la recherche des fichiers dont vous avez besoin. Vous devrez commencer votre structure de répertoire local au niveau inférieur à `disks-powerpc`, par exemple :

```
current/sous-architecture/images-1.44/saveur/rescue.bin
```

Il n'est pas nécessaire de télécharger tous les fichiers à partir de ce niveau, juste ceux qui vous concernent (vous trouverez plus loin comment les déterminer). Il faut simplement que les répertoires aient le même nom que ceux du miroir et garder chaque fichier dans son répertoire d'origine.

Si votre machine est configurée pour décompresser ou décoder automatiquement les fichiers téléchargés, vous devez annuler cette option lorsque vous téléchargez les fichiers d'installation. Ils seront décompressés quand il le faudra. Les installer décompressés vous ferait perdre de la place sur votre système et, si les archives compressées originales sont effacées par le programme de décompression, elles manqueront lorsque l'installateur en aura besoin.

4.2.1 Options d'installation

Les fichiers nécessaires peuvent se diviser en trois catégories

- 1 les fichiers nécessaires à l'amorçage du système d'installation (par exemple, `rescue.bin`, `linux.bin` et `root.bin`)
- 2 les fichiers que le système d'installation peut demander après avoir amorcé pour installer le noyau du système d'exploitation et les pilotes de périphérique (par exemple, `rescue.bin` et `drivers.tgz`).
- 3 les fichiers d'installation du système de base (par exemple, `basedebs.tar`)

Si vous avez une connexion réseau Ethernet fonctionnelle et que votre carte Ethernet est une de celles incluses dans le noyau d'installation, vous n'aurez besoin que des fichiers d'amorçage de l'installation. L'installateur est capable d'installer le noyau et les pilotes depuis le réseau pour les cartes Ethernet communes.

Si vous avez une connexion Ethernet non reconnue nativement par l'installateur, vous aurez alors à installer à la fois les fichiers d'amorçage du système, le fichier noyau et les fichiers d'installation des pilotes de périphériques.

Si vous installez Debian GNU/Linux sur un ordinateur sans connexion réseau fonctionnelle, ou bien si votre connexion réseau se réduit à celle de PPP (via un modem) plutôt qu'à une connexion Ethernet, il vous sera alors nécessaire de télécharger les trois types de fichiers avant de commencer l'installation.

Si vous n'êtes pas sûr de savoir quels fichiers il vous faut, commencez simplement par les fichiers d'amorçage système. Si votre première tentative pour configurer le réseau avec l'installateur échoue, vous pouvez tout simplement arrêter, aller chercher les fichiers manquants puis redémarrer l'installation.

le fichier d'installation du système de base `basedebs.tar` fait aujourd'hui environ 27 Mo. Il serait préférable d'utiliser un cédérom ou bien de configurer votre réseau avant d'installer le système de base ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de récupérer ce fichier. L'emplacement sur le réseau où vous pourrez le trouver se trouve dans l'annexe ('Les fichiers d'installation du système de base de Debian' page 97).

4.2.2 Choisir le jeu d'installation adéquat

Les fichiers d'installation comprennent des images du noyau qui sont disponibles sur différentes sous-architectures. Chaque sous-architecture accepte un jeu différent de matériel. Les sous-architectures disponibles pour PowerPC sont :

« **powermac** » C'est le noyau à utiliser pour la plupart des ordinateurs Power Macintosh ; c'est une version 2.2 du noyau Linux.

« **new-powermac** » Utilisez ces noyaux pour les ordinateurs Macintosh les plus récents ; ils sont basés sur la série des noyaux Linux 2.4. Si vous souhaitez installer la version pour les powermacs récents sur une machine « OldWorld », vous serez contraint d'utiliser BootX pour lancer le programme d'installation le noyau est trop gros pour tenir sur une disquette et les cédéroms Debian ne s'amorcent pas sur les machines « OldWorld ». Vous pourrez également changer pour un noyau 2.4.18 une fois que vous aurez fini l'installation de la saveur (flavor) powermac.

« **apus** » Utilisez ces noyaux pour les systèmes basés sur Amiga (« Amiga Power-UP Systems ») ; c'est une version 2.2 du noyau Linux.

« **chrp** » Utilisez ces noyaux pour les ordinateurs embarqués CHRP c'est une version 2.2 du noyau Linux.

« **prep** » Utilisez ces noyaux pour les ordinateurs Motorola et IBM RS/6000 PreP ; c'est une version 2.2 du noyau Linux.

Les fichiers de configuration pour ces saveurs peuvent être trouvés dans leur répertoire respectif dans un fichier appelé `config.gz`.

4.2.3 Où trouver les fichiers d'installation

Le lieu où vous pouvez télécharger les fichiers d'installation est écrit dans l'annexe. Ceci inclut :

- Image de secours
 - `.../current/apus/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/apus/images-1.44/rescue.bin>)
 - `.../current/chrp/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/images-1.44/rescue.bin>)
 - `.../current/new-powermac/images-2.88/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-2.88/rescue.bin>)

- `.../current/powermac/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/images-1.44/rescue.bin>)
- `.../current/prep/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/images-1.44/rescue.bin>)
- Image(s) root ou archive tar
 - `.../current/apus/images-1.44/root.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/apus/images-1.44/root.bin>)
 - `.../current/chrp/images-1.44/root.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/images-1.44/root.bin>)
 - `.../current/new-powermac/images-1.44/root.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-1.44/root.bin>)
 - `.../current/powermac/images-1.44/root.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/images-1.44/root.bin>)
 - `.../current/prep/images-1.44/root.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/images-1.44/root.bin>)
- Noyau binaire
 - ‘Images de noyau Linux’ page 95
- Images des pilotes ou archive tar
 - ‘Fichiers de pilotes’ page 95
- Image du système de base ou archive tar
 - ‘Les fichiers d’installation du système de base de Debian’ page 97

Les deux images de disquette `boot-floppy-hfs` et `rescue.bin` contiennent un noyau Linux d’amorçage compressé. La disquette `boot-floppy-hfs` est utilisée pour amorcer le système d’installation tandis que celle de `rescue.bin` sert comme source lors du processus d’installation du noyau sur votre machine. La disquette `rescue.bin` n’est pas amorçable sur PowerPC. Une troisième image non compressée, appelée simplement `linux.bin`, est utilisée lors de l’amorçage de l’installateur depuis un disque dur ou bien un cédérom. Elle n’est pas nécessaire lors de l’amorçage pour une installation par disquettes.

Il y a deux versions des disquettes de démarrage `hfs`. La standard, `boot-floppy-hfs.img`, qui est adaptée aux anciennes machines telles que les 7200 et les 8500 sans carte vidéo supplémentaire. Si la disquette standard vous donne un écran noir lors du démarrage, essayez la disquette, `boot-video-ofonly.img`, en ajoutant `video=ofonly` comme paramètre de démarrage.

Reportez-vous à ‘Créer des disquettes depuis des images disque’ page ci-contre pour obtenir des informations importantes sur une création correcte des disquettes d’amorçage à partir des images de disquettes.

L’image de la disquette root contient un système de fichiers compressé sur un disque virtuel qui se charge en mémoire après le démarrage de l’installateur.

Les pilotes de périphériques peuvent être téléchargés en tant qu’images de disquettes ou bien sous forme d’archive tar (`drivers.tgz`). Le système d’installation aura besoin d’accéder à ces

pilotes durant l'installation. Si vous avez une partition de disque dur ou bien un ordinateur connecté qui pourrait être accessible depuis l'installateur (voir plus bas), l'archive tar sera plus facile à manipuler. Les fichiers d'image de disquettes ne seront nécessaires que si vous devez installer les pilotes à partir de disquettes.

Lorsque vous téléchargez les fichiers, et à moins d'utiliser des disquettes pour le noyau et les pilotes, vous devez prendre garde au type de système de fichiers *sur lequel* vous téléchargez le noyau et les pilotes. L'installateur sait lire des fichiers sur un très grand nombre de systèmes de fichiers, notamment FAT, HFS, ext2fs et Minix. Lorsque vous téléchargez les fichiers depuis un système de fichier *nix, choisissez les fichiers les plus gros de l'archive.

L'installateur *ne peut pas* accéder aux fichiers placés sur un système de fichiers HFS+ ; les MacOS System 8.1 et au-dessus peuvent utiliser HFS+, et les PowerMac NewWorld l'utilisent par défaut. Pour savoir si votre système de fichier en cours est HFS+, sélectionnez Lire les informations sur le volume en question. Le système de fichier HFS apparaît comme Mac OS Standard alors que HFS+ renvoie Mac OS Étendu.

Pendant l'installation, vous effacerez la partition sur laquelle vous installerez Debian, juste avant de commencer l'installation. Tous les fichiers téléchargés doivent se trouver sur une *autre* partition que celle sur laquelle vous avez décidé d'installer le système.

Fichiers d'installation pour MacOS NewWorld

Pour l'installation sans disquette sur les Mac NewWorld, il est peut-être plus simple d'obtenir tous les fichiers nécessaires, empaquetés dans une archive Stuffit, à partir de <http://debian-imac.sourceforge.net/> (des instructions distinctes sont jointes dans l'archive). Sinon, récupérez les fichiers normaux d'installation présentés précédemment. Déposez-les sur une partition HFS (et pas HFS+) de votre système. Vous aurez aussi besoin de yaboot et du fichier yaboot.conf placés dans le dossier archive new-powermac (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/>) ou powermac (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/>). Cependant, les PowerMacs G4 les plus récents, et ceux qui fonctionnent sans MacOS 9 nécessitent la toute dernière version de yaboot ; celle disponible dans l'archive ne suffit pas. Vous pouvez obtenir une version plus récente depuis <http://penguinppc.org/projects/yaboot/>.

4.3 Créer des disquettes depuis des images disque

Les disquettes d'amorçage sont la plupart du temps utilisées pour amorcer le système d'installation sur des machines qui possèdent un lecteur de disquettes. On peut aussi les utiliser pour installer le noyau et les pilotes sur la plupart des systèmes. On note que l'amorçage par disquette sur Mac échoue sur les lecteurs de disquettes USB.

Les images disque sont des fichiers contenant l'ensemble du contenu d'une disquette en mode *raw* (ou copie brute des secteurs physiques). Les images disques, comme `rescue.bin`, ne peuvent pas être simplement copiées sur une disquette. Un programme spécial est utilisé pour

copier les fichiers images sur des disquettes en mode *raw*. C'est obligatoire car ces images sont une représentation brute du disque ; il faut donc recopier les données par *copie de secteurs* du fichier vers la disquette.

Il y a différentes méthodes pour créer des disquettes à partir d'images disque ; elles dépendent de votre plate-forme. Cette partie décrit comment le faire sur les différentes plates-formes.

Quelle que soit la manière dont vous les obtiendrez, n'oubliez pas de verrouiller les disquettes créées de façon à vous assurer qu'elles ne seront pas endommagées par mégarde.

4.3.1 Écrire des images disques depuis Linux ou un système Unix

Pour écrire une image disque vers une disquette, vous aurez certainement besoin d'un accès super-utilisateur (root) sur votre système. Placez une disquette vierge non défectueuse dans le lecteur. Ensuite, tapez la commande suivante :

```
dd if=fichier of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync
```

où *fichier* est un des fichiers images disques de disquette. */dev/fd0* est généralement le nom utilisé pour le lecteur de disquette. Cela peut être différent sur une station de travail (sur Solaris, c'est */dev/fd/0*). Il se peut que vous récupériez la main avant que votre système Unix n'ait fini d'écrire la disquette, aussi, assurez-vous que le signal lumineux, activé lors du fonctionnement du lecteur, soit bien éteint, et que la disquette ne tourne plus avant de la sortir. Sur certains systèmes, vous devez utiliser une commande pour éjecter la disquette du lecteur (sur Solaris, utilisez *eject* et lisez la page de manuel associée).

Certains systèmes tentent de monter automatiquement la disquette lorsque vous la placez dans le lecteur. Vous devrez désactiver cette option sinon la station de travail ne vous permettra pas d'écrire des données *brutes* (« raw mode ») sur la disquette. Malheureusement, la façon de le faire varie considérablement suivant le système d'exploitation. Sur Solaris, vous pouvez configurer le gestionnaire de volumes pour autoriser les accès directs sur les disquettes (utilisez *volcheck* ou une commande équivalente dans le gestionnaire de fichiers). Ensuite, utilisez la commande *dd* avec la forme donnée au-dessus en remplaçant simplement */dev/fd0* par */vol/rdisk/floppy_name*, où *floppy_name* est le nom donné au lecteur de disquettes lors de sa création (les lecteurs non nommés ont un nom générique *unnamed_floppy*). Sur les autres systèmes, voyez avec votre administrateur système.

Si vous écrivez une disquette pour un powerpc, vous devrez pouvoir l'éjecter. Le programme *eject* s'en chargera très bien ; vous devrez l'installer.

4.3.2 Écrire des images disques depuis DOS, Windows ou OS/2

Si vous avez accès à une machine i386, vous pouvez utiliser l'un des programmes suivants pour copier les images sur les disquettes. Une liste non-exhaustive de ces programmes est disponible à l'emplacement suivant : <http://www.fdos.org/ripcord/rawwrite/readme.txt>.

Les programmes FDVOL, WrtDsk ou RaWrite3 peuvent être utilisés sous MS-DOS.

<http://www.minix-vmc.org/pub/Minix-vmc/dosutil/>

Pour utiliser ces programmes, assurez-vous d'abord d'amorcer votre système sous DOS. Essayez de les utiliser depuis une fenêtre DOS sous Windows, car double-cliquer dessus depuis l'explorateur de Windows ne devrait *pas* les faire fonctionner. Si vous ne savez pas amorcer DOS, tapez simplement sur F8 lors de l'amorçage du système.

NTRawrite est un essai pour créer une version moderne de Rawrite/Rawrite3 qui serait compatible à la fois sous WinNT, Win2K et Win95/98. C'est une application graphique auto-documentée ; vous sélectionnez le lecteur de disquettes sur lequel écrire, puis vous sélectionnez l'image disque que vous désirez placer à cet endroit et vous appuyez sur le bouton d'écriture.

<http://sourceforge.net/projects/ntrawrite/>

4.3.3 Modifier la disquette de secours pour accepter les langages nationaux

Les messages affichés par la disquette de secours (avant de charger le noyau Linux) peuvent être écrits dans votre langue maternelle. Pour ce faire, si vous n'êtes pas anglophone, après avoir écrit le fichier image, vous devez copier les fichiers de messages ainsi qu'une police sur la disquette. Pour les utilisateurs de MS-DOS et Windows, il y a un fichier batch `setlang.bat` dans le répertoire `dosutils` pour copier les bons fichiers. Entrez simplement dans le bon répertoire, *i.e.*,

```
cd c:\debian\dosutils
```

et exécutez tout simplement après l'invite de commandes Windows `setlang lang`, où `lang` est le code à deux lettres de votre langue en minuscule. Par exemple, `setlang pl` sert à configurer le polonais. Voici la liste des codes des langues actuellement disponibles :

```
ca cs da de eo es fi fr gl hr hu it ko ja pl pt ru sk sv tr zh_CN
```

Remarquez que les indications de ce manuel sont basées sur une installation en français ; sinon, les noms des menus et boutons différeront de ce que vous verrez sur votre écran.

4.3.4 Écrire des images disque depuis MacOS

Un script Apple (« AppleScript »), `Make Debian Floppy`, est disponible pour écrire les disquettes à partir des fichiers images disques disponibles. Vous pouvez le télécharger à partir de <ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imag/MakeDebianFloppy.sit>. Pour l'utiliser, décompressez-le sur votre bureau et glissez n'importe quelle image dessus. AppleScript doit être installé et configuré dans votre gestionnaire d'extensions. « Disk Copy » vous demandera une confirmation si vous désirez écraser le contenu de la disquette et écrire le fichier image dessus.

Vous pouvez aussi utiliser l'utilitaire MacOS `Disk Copy` directement ou bien le gracieux `suntar`. Le fichier `root.bin` est un exemple d'image de disquette. Utilisez une des méthodes suivantes pour créer une disquette à partir des images de disquettes avec l'un de ces utilitaires.

Écrire des images disque avec Disk Copy

- 1 Si vous êtes en train de créer l'image de la disquette à partir des fichiers placés sur le cédérom officiel de Debian GNU/Linux alors le « Type » et le « Creator » sont déjà ajustés correctement. Ces étapes Creator-Changeur ne sont nécessaires que si vous téléchargez les images depuis un miroir Debian.
 - 1 Téléchargez Creator-Changeur (<http://hyperarchive.lcs.mit.edu/HyperArchive/Archive/disk/creator-changer-284.hqx>) et utilisez-le pour ouvrir le fichier `root.bin`.
 - 2 Changez le « Creator » en `ddsk` (*Disk copy*) et le « Type » en `DDim` (image de disquette binaire). Ces champs sont sensibles à la casse.
 - 3 *Important* : Dans le Finder, utilisez Obtenir des informations pour afficher les informations du Finder au sujet des images de disquettes et utilisez « X » dans la boîte de dialogue Fichiers bloqués sinon MacOS ne sera pas capable de retirer les secteurs d'amorçage si l'image est montée par accident.
- 2 Téléchargez Copie disque; si vous avez un système MacOS ou un cédérom, il devrait déjà être présent, sinon essayez http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-North_American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disk_Copy_6.3.3.smi.bin.
- 3 Lancez Copie disque puis sélectionnez « Fabriquer une disquette » dans le menu Utilities. Sélectionnez ensuite le fichier image *bloqué* à partir de la fenêtre résultante. Il vous sera demandé ensuite d'insérer une disquette puis si vous voulez l'effacer. Lorsque l'opération est terminée, la disquette sera éjectée.

Écrire des images disque avec suntar

- 1 Téléchargez suntar à partir de <http://hyperarchive.lcs.mit.edu/HyperArchive/Archive/cmp/suntar-223.hqx>. Lancez ensuite le programme suntar et sélectionnez « Réécrire sur les secteurs... » à partir du menu Spécial.
- 2 Insérez ensuite la disquette comme demandé puis tapez sur la touche Entrée (cela commence au secteur 0).
- 3 Sélectionnez le fichier `root.bin` dans la boîte de dialogue de sélection des fichiers.
- 4 Après que les disquettes ont été créées avec succès, cliquez sur « éjection » dans le menu Fichier. S'il y a des erreurs lors de la copie de la disquette, jetez-la et essayez avec une autre.

Avant d'utiliser la disquette que vous venez de créer, assurez-vous de bien la protéger contre l'écriture! Sinon, si vous la montez accidentellement sous MacOS, ce dernier l'abîmera irrémédiablement.

4.4 Préparer les fichiers pour amorcer depuis un disque dur

L'installateur peut être amorcé depuis les fichiers d'amorçage placés sur une partition existante de votre disque dur, ou bien lancé depuis un autre système d'exploitation ou en invoquant un chargeur d'amorçage depuis le BIOS.

Une installation complète via le réseau (« pure network ») peut s'effectuer en utilisant cette technique. Cela évite les manipulations pénibles des supports amovibles, comme trouver puis graver des images de cédérom ou manipuler un nombre faramineux de disquettes peu sûres.

L'installateur ne peut amorcer depuis ces fichiers à partir d'un système de fichiers HFS+. Ce système de fichiers peut être utilisé par le système MacOS 8.1 et suivants ; les PowerMac NewWorld utilisent tous HFS+. Pour savoir quel type de système de fichiers est présent sur votre système, sélectionnez Lire les informations sur le volume en question. Les systèmes de fichiers HFS apparaissent alors comme Mac OS Standard tandis que ceux en HFS+ renvoient Mac OS Étendu. Vous devez avoir une partition HFS pour échanger des fichiers entre MacOS et Linux, en particulier les fichiers d'installation que vous avez téléchargés.

On utilise différents programmes pour l'installation sur disque dur suivant que votre système est un modèle « NewWorld » ou un modèle « OldWorld ».

4.4.1 Amorçage de l'installateur sur disque dur pour les Mac OldWorld.

la disquette `boot-floppy-hfs` utilise le programme `miBoot` pour lancer l'installation de Linux mais on ne peut pas l'utiliser facilement pour amorcer depuis le disque dur. Le programme `BootX` (<http://penguinppc.org/projects/bootx/>) lancé depuis MacOS accepte l'amorçage depuis des fichiers situés sur un disque dur. On peut aussi utiliser `BootX` pour charger au choix MacOS et Linux après que votre installation de Debian a été terminée. Pour le Performa 6360, il semble que `quik` ne parvienne pas à rendre le disque dur amorçable. Vous devrez donc utiliser `BootX` pour ce modèle.

Téléchargez et décompactez la distribution `BootX` que vous pouvez obtenir à partir de <http://penguinppc.org/projects/bootx/> ou bien dans le répertoire `dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac` sur un des miroirs `http/ftp` ou sur les cédéroms officiels de Debian. Utilisez `Stuffit Expander` pour l'extraire de son archive. À l'intérieur de ce paquet, vous trouverez un dossier vide appelé `LinuxKernels`. Téléchargez `linux.bin` et `ramdisk.image.gz` depuis le dossier `dists-powerpc/current/powermac` et placez-les dans le dossier `LinuxKernels`. Placez ensuite le dossier `LinuxKernels` dans le dossier système actif.

4.4.2 Amorçage de l'installateur sur disque dur pour les Mac NewWorld.

Les PowerMac NewWorld acceptent l'amorçage depuis le réseau ou bien depuis un cédérom ISO9660 aussi bien que depuis le chargement de binaires au format ELF depuis le disque dur. Ces machines amorceront Linux directement depuis `yaboot` qui accepte le chargement du

noyau et du ramsdik directement depuis une partition ext2 aussi bien qu'un amorçage multiple avec MacOS. La possibilité de démarrer l'installateur depuis un disque dur est particulièrement approprié pour les nouvelles machines dépourvues de lecteur de disquettes. `BootX` n'est pas supporté et ne doit pas être utilisé pour les PowerMac NewWorld.

Copiez (et non pas déplacez) les quatre fichiers que vous avez téléchargés depuis les archives Debian à la racine de votre disque dur (ceci peut se faire par glisser de chaque fichier sur l'icône du disque dur) :

- `linux.bin`
- `root.bin` (depuis le dossier `images-1.44` folder)
- `yaboot`
- `yaboot.conf`

Notez quelque part le numéro de partition MacOS sur laquelle vous avez placé ces fichiers. Si vous possédez le programme MacOS `pdisk`, vous pouvez utiliser la commande `L` pour vérifier le numéro de partition. Vous aurez besoin de taper ce numéro à l'invite de Open Firmware lorsque vous amorcerez l'installateur.

Pour amorcer l'installateur, procédez comme suit 'Amorcer les Mac NewWorld depuis le microprogramme Open Firmware' page [51](#).

4.5 Préparer les fichiers pour amorcer depuis le réseau en TFTP.

Si votre machine est connectée à un réseau local, vous pouvez l'amorcer directement à travers le réseau à partir d'une autre machine en utilisant TFTP. Si vous décidez de le faire, les fichiers d'amorçage doivent être placés à un endroit spécifique sur cette machine et elle doit être configurée pour supporter l'amorçage de votre propre machine.

Vous devez configurer un serveur TFTP et pour les machines CATS, un serveur BOOTP ou un serveur DHCP.

BOOTP est un protocole IP qui indique à un ordinateur quelle est son adresse IP et lui dit où obtenir sur le réseau une image d'amorçage. Le protocole DHCP (« Dynamic Host Configuration Protocole » ou Protocole de configuration dynamique des hôtes, NdT) est une extension bien plus flexible de BOOTP (mais respectant la compatibilité ascendante). Certains systèmes ne peuvent être configurés que via DHCP.

Pour les PowerPC, si vous avez une machine Power Macintosh NewWorld, il vaut mieux utiliser DHCP plutôt que BOOTP. Certaines de ces dernières sont incapables d'amorcer en utilisant BOOTP.

Le protocole de transfert de fichiers trivial (« Trivial Transfert File Protocol » ou TFTP, NdT) est utilisé pour transférer l'image d'amorçage au client. Théoriquement, n'importe quel serveur sur n'importe quelle plate-forme qui implémente ces protocoles peut être utilisé. Dans les exemples qui vont suivre dans cette partie, on donnera les commandes pour SunOS 4.x, SunOS 5.x (mieux connu sous le nom de Solaris) et GNU/Linux.

4.5.1 Configurer un serveur BOOTP

Il y a deux serveurs BOOTP disponibles pour GNU/Linux, `bootpd` CMU et l'autre est en fait un serveur DHCP, `dhcpd` ISC, que l'on peut trouver dans les paquets `bootp` et `dhcp` dans Debian GNU/Linux.

Pour utiliser `bootpd` CMU, vous devez commencer par décommenter (ou ajouter) la ligne adéquate dans `/etc/inetd.conf`. Dans Debian GNU/Linux, vous pouvez tout simplement lancer `update-inetd --enable bootps` suivi de `/etc/init.d/inetd reload` pour le faire. Sinon, la ligne en question devrait ressembler à

```
bootps  dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd  bootpd -i -t 120
```

Maintenant, vous devez créer le fichier `/etc/bootptab`. C'est le même genre de format familier et cryptique que ceux des bons vieux fichiers BSD `printcap(5)`, `termcap(5)` et `disktab(5)`. Allez voir la page de manuel `bootptab(5)` pour avoir plus d'informations. Pour `bootpd` CMU, il vous sera nécessaire d'obtenir l'adresse matériel (MAC) du client. Voici un exemple :

```
client:\
    hd=/tftpboot:\
    bf=tftpboot.img:\
    ip=192.168.1.90:\
    sm=255.255.255.0:\
    sa=192.168.1.1:\
    ha=0123456789AB:
```

Vous devrez changer au moins l'option « ha » qui spécifie l'adresse matériel du client. L'option « bf » spécifie le fichier que le client devra récupérer via TFTP ; cf. 'Mettre les images TFTP en place' page 45 pour plus de détails.

En comparaison, configurer BOOTP avec `dhcpd` ISC est très facile parce qu'il traite les clients BOOTP comme des clients DHCP légèrement spéciaux. Quelques architectures requièrent une configuration complexe pour amorcer des clients via BOOTP. Si la vôtre en fait partie, lisez la partie 'Configurer un serveur DHCP' de la présente page. Sinon, vous devriez être capable de vous en sortir en ajoutant simplement la directive `allow bootp` au bloc de configuration pour le sous-réseau contenant le client puis de redémarrer `dhcpd` avec `/etc/init.d/dhcpd restart`.

4.5.2 Configurer un serveur DHCP

À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'existe qu'un seul serveur DHCP libre appelé `dhcpd` ISC. Dans Debian GNU/Linux, il est disponible dans le paquet `dhcp`. Voici un extrait du fichier de configuration (habituellement `/etc/dhcpd.conf`) :

```
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers ns1.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
server-name "servername";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.200 192.168.1.253;
    option routers 192.168.1.1;
}

host clientname {
    filename "/tftpboot/tftpboot.img";
    server-name "servername";
    next-server servername;
    hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
    fixed-address 192.168.1.90;
}
```

Dans cet exemple, il y a un serveur « `servername` » qui joue le rôle de serveur DHCP, serveur TFTP et passerelle réseau. Vous devrez certainement changer les options de `domain-name` ainsi que le nom du serveur et les adresses matérielles du client. L'option « `filename` » devrait être le nom du fichier extrait via TFTP.

Après avoir édité le fichier de configuration de `dhcpd`, relancez `dhcpd` par `/etc/init.d/dhcpd restart`.

4.5.3 Activer le serveur TFTP.

Pour s'assurer du bon fonctionnement du serveur TFTP, vous devez vous assurer au préalable que `tftpd` est activé. Ce dernier est généralement activé grâce à la ligne suivante dans `/etc/inetd.conf` :

```
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpboot
```

Jetez un oeil dans ce fichier et rappelez-vous le répertoire passé en argument de `in.tftpd`; vous en aurez besoin ultérieurement. L'option `-l` autorise certaines versions de `in.tftpd` à journaliser toutes les requêtes vers le journal du système; c'est extrêmement pratique en cas d'erreur d'amorçage. Si vous devez changer `/etc/inetd.conf`, vous devrez le signaler au processus `inetd`. Sur une machine Debian, lancez `/etc/init.d/netbase reload` (pour une Potato 2.2 et système plus récent, utilisez `/etc/init.d/inetd reload`); sur les autres machines, retrouvez le numéro de processus de `inetd` et tuez-le avec la commande `kill -HUP inetd-pid`.

4.5.4 Mettre les images TFTP en place

Ensuite, placez les images TFTP dont vous avez besoin (décrites dans la 'Description des fichiers du système d'installation' page 93) dans le répertoire des images d'amorce de `tftpd`. Généralement, ce répertoire s'appelle `/tftpboot`. Vous aurez à faire un lien depuis ce fichier vers le fichier que `tftpd` utilisera pour amorcer un client particulier. Malheureusement, le nom du fichier est déterminé par le client TFTP et il n'y a pas vraiment de standard.

Sur les machines Power Macintosh NewWorld, vous devrez configurer le chargeur d'amorçage « yaboot » comme une image d'amorçage TFTP. Yaboot chargera les images du noyau et du disque virtuel à travers TFTP. Pour amorcer à travers le réseau, utilisez `yaboot-netboot.conf`. Renommez-le simplement en `yaboot.conf` dans le répertoire `tftp`.

NOT YET WRITTEN

4.5.5 Installation avec une racine TFTP et NFS

C'est très proche de l'installation pour système avec peu de mémoire parce que vous ne voulez pas charger le disque virtuel mais amorcer depuis le système de fichier `nfs-root` créé il y a peu. Vous n'avez qu'à remplacer le lien vers l'image `tftpboot` par un lien vers l'image du noyau (*i.e* `linux-a.out`). Mon expérience de l'amorçage à travers le réseau est basée exclusivement sur RARP/TFTP qui requièrent que tous les démons tournent sur le même serveur (la station de travail SPARC envoie une requête TFTP en retour au serveur qui répondait à sa précédente requête RARP). Dans tous les cas, Linux reconnaît aussi le protocole BOOTP mais je ne sais pas comment le configurer :-((Est-ce que cela doit être documenté dans ce manuel ?

Pour amorcer la machine cliente, allez à 'Amorcer depuis TFTP' page 51.

4.6 Installation automatisée

Pour installer sur de nombreux ordinateurs, il est possible d'utiliser l'installation complètement automatisée appelée FAI (pour « Fully Automatic Installation », NdT). Le paquet Debian `fai` doit être installé sur un ordinateur appelé le serveur d'installation. Ensuite, tous les clients à installer s'amorcent depuis leur carte réseau ou une disquette et installent Debian sur leur disque local.

Chapitre 5

Amorçage du système d'installation

Avec des limitations dans certains cas, vous pouvez amorcer le système d'installation à partir d'un cédérom Debian GNU/Linux, de disquettes, d'une partition de disque dur ou d'une autre machine à travers un réseau local.

5.1 Arguments des paramètres d'amorçage

Les paramètres d'amorçage sont ceux du noyau Linux et sont utilisés généralement pour s'assurer que ces périphériques seront traités correctement. Dans la plupart des cas, le noyau peut auto-détecter l'information sur vos périphériques. Parfois, dans certains cas, vous aurez à l'aider un petit peu.

Toutes les informations nécessaires sur les paramètres d'amorçage sont disponibles dans le HOWTO Linux BootPrompt (<http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html>); la présente section contient seulement un résumé des paramètres les plus utilisés.

Si vous installez le système pour la première fois, utilisez les paramètres par défaut (c'est-à-dire, n'ajoutez aucun paramètre) et voyez si cela fonctionne correctement. Cela sera vraisemblablement le cas. Sinon, vous pourrez redémarrer ultérieurement avec les paramètres appropriés à votre matériel.

Lorsque le noyau démarre, un message

```
Memory:
    availk/totalk available
```

doit être affiché assez tôt durant le processus. *total* doit correspondre à la quantité de mémoire vive (exprimée en kilo-octets) que contient votre machine. Si la quantité de mémoire vive détectée ne correspond pas à la quantité de mémoire contenue dans votre machine, vous devrez utiliser le paramètre `mem=ram`, où *ram* est la taille mémoire de votre machine, suivie par « k » pour kilo-octets ou « m » pour méga-octets. Par exemple, `mem=65536k` et `mem=64m` sont équivalents pour forcer l'utilisation de 64 Mo de mémoire vive.

Si vous avez un PowerMac avec un disque IDE et si vous recevez des messages d'erreurs mystérieux du noyau lors de l'accès au disque, vous êtes en droit de penser qu'il s'agit d'un bogue du noyau lors de l'utilisation des pilotes IDE sur votre matériel. Essayez d'utiliser l'argument d'amorçage suivant, en supposant que votre lecteur IDE est `/dev/hda` : `hda=noautotune`.

De nombreux moniteurs Apple utilisent un mode 640x480 67Hz. Si l'affichage est oblique sur un vieux moniteur Apple, essayez d'utiliser l'argument d'amorçage `video=atyfb:vmode:6`, qui choisira ce mode pour la plus part des cartes vidéo Mach64 et Rage. Pour les cartes à base de Rage 128, il s'agit de `video=aty128fb:vmode:6`.

Si votre moniteur est noir & blanc, utilisez le paramètre `mono`. Sinon, votre installation se fera en couleur, ce qui est l'option par défaut.

Si vous démarrez à travers la console série, en général, le noyau la détecte automatiquement. Si vous avez une carte vidéo (« framebuffer ») et un clavier également connectés à l'ordinateur que vous voulez démarrer à l'aide de la console série, vous devrez peut-être passer l'option `console=device` au noyau, où `device` est votre interface série, c'est-à-dire quelque chose comme « `ttyS0` ».

De nouveau, tous les détails sur les paramètres d'amorçage peuvent être trouvés dans le HOWTO Linux BootPrompt (<http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html>), y compris les astuces pour le matériel peu courant. Quelques pièges courants sont inclus ci-dessous dans la section : 'Dysfonctionnement pendant la procédure d'installation' page 52.

5.1.1 Arguments de `dbootstrap`

Le système d'installation reconnaît quelques arguments qui peuvent s'avérer utiles. Les effets de `quiet` et `verbose` sont décrits dans : 'Effets des modes verbeux et silencieux' page 100.

quiet (silencieux) Oblige le système d'installation à supprimer les messages de confirmation et à essayer de faire les choses correctement sans faire d'histoires. Si vous êtes familier et à l'aise avec ce que le système d'installation va faire alors c'est une option intéressante pour rendre silencieux le processus ;

verbose (verbeux) Pose encore plus de questions qu'habituellement ;

debug (déboguer) Émet des messages de débogage supplémentaires dans le journal du système d'installation (consultez : 'Utiliser le shell et visualiser les fichiers-journaux' page 55), incluant toutes les commandes exécutées ;

bootkbd=... Présélectionne le clavier que vous voulez utiliser, par exemple `bootkbd=qwerty/us` ;

mono Utilise le mode monochrome plutôt que couleur.

nolangchooser Certaines architectures utilisent le *framebuffer* du noyau afin d'offrir l'installation en un certain nombre de langues. Si le *framebuffer* provoque des problèmes sur votre système, vous pouvez utiliser cette option pour le désactiver. Les symptômes de ce problème sont des messages d'erreur au sujet de `bterm` ou `bogl`, un écran noir, ou un blocage quelques minutes après le début de l'installation.

5.2 Amorcer depuis un cédérom

La manière la plus facile pour la plupart des gens est d'utiliser le jeu de cédéroms Debian (<http://www.debian.org/CD/vendors/>). Si vous avez un jeu de cédéroms, et si votre machine supporte l'amorçage depuis un cédérom, ce sera parfait ! insérez simplement votre cédérom, réamorçez et sautez au chapitre suivant. Aujourd'hui, les seules sous-architectures PowerPC qui supportent l'amorçage depuis le cédérom sont les PReP et les PowerMac NewWorld. Sur les PowerMac, appuyez sur la touche « c », ou bien la combinaison des touches Command, Option, Majuscule, et Suppr, lors de l'amorçage pour amorcer sur le cédérom. Cependant, les nouveaux PowerMacs G4, et ceux qui fonctionnent sans MacOS 9, nécessitent la dernière version de `yaboot` celle qui se trouve sur le cédérom ne fonctionnera pas. Vous pourrez obtenir la dernière version à l'adresse <http://penguinppc.org/projects/yaboot/>.

Les Powermacs « OldWorld » ne s'amorceront pas depuis un cédérom Debian, car les ordinateurs « OldWorld » ont besoin d'un pilote de cédérom MacOSROM sur le cédérom, et une version libre de ce pilote n'est pas disponible. Tous les systèmes « OldWorld » possèdent un lecteur de disquettes, vous devrez par conséquent l'utiliser pour lancer le programme d'installation, et ensuite indiquer à ce programme d'utiliser le cédérom.

Si votre système ne s'amorce pas à partir d'un cédérom, vous pouvez quand même l'utiliser pour installer votre système. Sur les machines « NewWorld » Vous pouvez aussi utiliser une commande du microprogramme pour amorcer le cédérom manuellement. Suivez les instructions de 'Amorcer les Mac NewWorld depuis le microprogramme Open Firmware' page 51 pour amorcer depuis le disque dur à l'exception de l'utilisation du chemin vers `yaboot` sur le cédérom à l'invite de OF, comme :

```
0 > boot cd: ,install\powermac\yaboot
```

Notez que certains lecteurs de cédéroms peuvent demander des pilotes particuliers, et sont donc inaccessibles au tout début de l'installation. Si cette façon d'installer, en amorçant depuis un cédérom échoue, veuillez relire ce chapitre et la partie sur les autres noyaux et sur d'autres méthodes d'installation susceptibles de fonctionner chez vous.

Les lecteurs de cédéroms USB sont supportés par la saveur « bf2.4 ». Les périphériques FireWire qui sont gérés par les pilotes `ohci1394` et `sbp2` devraient également être utilisables avec la saveur « bf2.4 ».

Même si vous ne pouvez amorcer depuis un cédérom, vous pouvez probablement installer les composants du système Debian et n'importe quels paquets à partir du cédérom. Amorçez simplement à partir d'un autre support, comme les disquettes. Lorsqu'arrivera le moment d'installer le système d'exploitation, le système de base et n'importe quel paquet supplémentaire, faites pointer le système d'installation sur le lecteur de cédérom.

Si vous avez des problèmes lors de l'amorçage, voyez : 'Dysfonctionnement pendant la procédure d'installation' page 52.

5.3 Amorcer depuis des disquettes

Amorcer depuis des disquettes est supporté pour PowerPC, bien que cela ne soit généralement appliqué que pour les systèmes OldWorld. Les systèmes NewWorld ne sont habituellement pas équipés de lecteurs de disquettes.

Vous aurez besoin d'avoir déjà téléchargé les images de disquettes dont vous aurez besoin à partir des images présentes dans 'Créer des disquettes depuis des images disque' page 37.

Pour amorcer à partir de la disquette `boot-floppy-hfs.img`, placez-la dans le lecteur de disquettes après avoir coupé le système et avant d'avoir pressé le bouton de mise en route. Pour les personnes qui ne seraient pas habituées à manipuler des disquettes Macintosh : une disquette présente dans la machine avant le démarrage sera considérée comme prioritaire lors du lancement du système. Une disquette sans système de démarrage valide sera éjectée, et la machine recherchera alors les partitions amorçables du disque dur.

Après l'amorçage, la disquette `root.bin` est requise. Insérez la disquette Root et pressez *Entrée*. Le programme d'installation `dbootstrap` est automatiquement lancé à la suite du chargement en mémoire du système de root.

Si vous avez des problèmes d'amorçage, voyez : 'Dysfonctionnement pendant la procédure d'installation' page 52.

5.4 Amorçage depuis un disque dur

Dans certains cas, vous pourriez avoir envie de démarrer le système à partir d'un autre système d'exploitation existant. Sur certains systèmes, c'est même la seule méthode d'installation.

Pour amorcer l'installateur depuis un disque dur, vous devrez avoir déjà téléchargé complètement et déposé les fichiers nécessaires dans : 'Préparer les fichiers pour amorcer depuis un disque dur' page 41.

5.4.1 Amorcer CHRP à partir d'OpenFirmware (OF)

Not yet written.

5.4.2 Amorcer les PowerMAC OldWorld à partir de MacOS

Si vous configurez BootX dans 'Amorçage de l'installateur sur disque dur pour les Mac OldWorld.' page 41, vous pouvez l'utiliser pour amorcer le système d'installation. Double-cliquez sur l'icône de l'application `BootX`. Cliquez sur le bouton de l'option « Options » et sélectionnez « Utiliser un disque virtuel spécifié ». Cela vous laissera la possibilité de sélectionner le fichier `ramdisk.image.gz`. Il se peut que, suivant votre matériel, vous ayez à sélectionner l'option « Pas de pilote vidéo ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Linux » pour éteindre MacOS et lancer l'installateur.

5.4.3 Amorcer les Mac NewWorld depuis le microprogramme Open Firmware

Vous devez déjà avoir placé les fichiers `linux.bin`, `yaboot`, `yaboot.conf` et `root.bin` de 'Amorçage de l'installateur sur disque dur pour les Mac NewWorld.' page 41 à la racine de votre partition HFS. Redémarrer votre ordinateur et immédiatement après le carillon, appuyez simultanément sur les touches « Option », « Command » (touche trèfle/Apple), « o » et « f ». Vous aurez l'invite du microprogramme Open Firmware au bout de quelques secondes :

```
0 >
```

À l'invite, tapez

```
0 > boot hd:x,yaboot
```

en remplaçant `x` par la numéro de la partition HFS où se trouvent le noyau et les fichiers de `yaboot`, le tout suivi par *Entrée*. Sur quelques machines, vous devrez utiliser `ide0` : à la place de `hd` : . Après quelques secondes, vous devriez voir apparaître l'invite de `yaboot`.

```
boot:
```

À l'invite `boot` : de `yaboot`, tapez soit `install` soit `install-safe` suivi d'un retour chariot. L'option « safe » utilise l'argument `video=ofonly` pour une compatibilité maximale ; vous pouvez l'essayer si l'argument `install` échoue.

5.4.4 Amorcer PReP à partir d'OpenBug

Not yet written.

5.5 Amorcer depuis TFTP

Amorcer depuis un réseau suppose que vous ayez une fonction de connexion réseau supporté par les disquettes d'amorçage, à la fois pour une adresse réseau statique ou un serveur DHCP, un serveur DHCP et un serveur TFTP. Aujourd'hui, les systèmes PReP et PowerMac NewWorld supportent l'amorçage depuis le réseau. La méthode d'installation pour supporter l'amorçage depuis TFTP est décrite dans : 'Préparer les fichiers pour amorcer depuis le réseau en TFTP.' page 42. Sur les machines avec Open Firmware, comme les Macs NewWorld Power, entrez simplement dans le moniteur d'amorçage (*cf.* 'Exécuter OpenFirmware' page 31) et utilisez la commande

```
boot enet:0
```

. Les boîtes PReP et CHRP peuvent avoir une façon différente d'adresser le réseau. De plus amples informations de la part des utilisateurs de ces machines est nécessaire. Sur une machine PReP, vous pouvez essayer `boot server_ipaddr,file,client_ipaddr`.

5.6 Dysfonctionnement pendant la procédure d'installation

5.6.1 Fiabilité des disquettes

Le plus gros problème pour les gens qui installent Debian pour la première fois semble être la fiabilité des disquettes.

La disquette de secours est celle qui pose le plus de problème car c'est elle qui accède directement au matériel avant que Linux ne se charge. Souvent, le matériel n'est pas détecté aussi sûrement qu'avec un lecteur de disquette Linux et peut s'arrêter sans message d'erreur quand il lit des données incorrectes. Il peut aussi y avoir des erreurs dans les disquettes de pilotes et la plupart d'entre elles peuvent se deviner à cause d'erreurs disque d'entrées/sorties.

Si vous êtes bloqué pendant l'installation avec une disquette particulière, la première chose à faire est de télécharger à nouveau l'image de la disquette et de la réécrire sur une *nouvelle* disquette. Reformatier simplement l'ancienne disquette peut être insuffisant, même si la disquette est reformatée et écrite sans erreur. Il est parfois utile d'écrire les disquette sur un autre système.

Un utilisateur a rapporté une fois qu'il a dû réécrire les images sur la disquette *trois* fois avant qu'elle fonctionne ; ensuite, tout s'est bien déroulé avec cette troisième disquette.

D'autres utilisateurs ont signalé qu'en redémarrant un certain nombre de fois avec la même disquette, on arrive parfois à faire amorcer le système avec succès. Tout cela est dû à des défaillances matérielles ou à des défaillances du micro-programme de contrôle des lecteurs de disquettes.

5.6.2 Configuration d'amorçage

Si vous avez des problèmes et que le noyau se bloque pendant la phase d'amorçage, qu'il ne reconnaisse pas vos périphériques ou bien que les pilotes ne soient pas parfaitement fonctionnels, la première chose à faire est de vérifier les paramètres d'amorçage, ainsi qu'il a été discuté dans : 'Arguments des paramètres d'amorçage' page 47.

Si vous amorcez avec votre propre noyau plutôt que celui fourni par l'installateur, assurez-vous que `CONFIG_DEVFS` ne soit pas dans le noyau. L'installateur n'est pas compatible avec `CONFIG_DEVFS`.

Les problèmes peuvent être souvent résolus en retirant périphériques et rajouts et en essayant d'amorcer de nouveau.

Il existe en tout état de cause des limitations dans notre jeu de disquettes d'amorçage en ce qui concerne le matériel. Certaines plateformes supportées par Linux ne le seront pas directement par nos disquettes. Si c'est le cas, vous aurez à créer votre propre disquette de secours (voir : 'Remplacer le noyau de la disquette de secours' page 91) ou rechercher vers une installation en réseau.

Si vous avez une machine avec beaucoup de mémoire, plus de 512 Mo, et si l'installateur se bloque lors de l'amorçage du noyau, vous serez amené à inclure comme argument d'amorçage la limite du total de la mémoire que le noyau devra voir, comme `mem=512m`.

5.7 Comprendre les messages de démarrage du noyau

Durant la séquence de démarrage, vous pourriez voir beaucoup de messages du genre `can't find something`, ou `something not present`, `can't initialize something`, ou même `this device driver depends on something`. La plupart de ces messages sont sans conséquence. Vous les voyez parce que le noyau du système d'installation est conçu pour tourner sur des ordinateurs avec un grand nombre de périphériques très différents. Évidemment, aucun ordinateur ne possède tous les périphériques possibles, et le système d'exploitation pourrait se plaindre parce qu'il recherche un périphérique que vous ne possédez pas. Vous pourriez également voir le système s'arrêter pendant un moment. Cela arrive quand il attend une réponse d'un périphérique qui n'est pas présent sur votre système. Si vous trouvez le temps de démarrage du système exagérément long, vous pourrez créer un noyau personnalisé plus tard (voyez : 'Compiler un nouveau noyau' page 87).

5.7.1 `dbootstrap` : rapport de problèmes

Si vous parvenez à la fin de la phase d'amorçage mais que vous ne parveniez pas à la fin de l'installation complète, le menu « Rapport de problèmes » de `dbootstrap` peut vous aider. Il crée un fichier `dbg_log.tgz` sur une disquette, un disque dur ou un système de fichier monté. `dbg_log.tgz` détaille l'état du système (`/var/log/messages`, `/proc/cpuinfo` etc.). `dbg_log.tgz` peut fournir des indications sur ce qui s'est mal déroulé et comment le résoudre. Si vous soumettez un rapport de bogue, vous devrez attacher ce fichier au rapport.

5.7.2 Soumettre un rapport de bogue

Si vous avez toujours des ennuis, veuillez soumettre un rapport de bogue. Envoyez un courriel à `<submit@bugs.debian.org>`. Vous *devez* inclure les lignes suivantes en tête de votre message :

```
Package: boot-floppies
Version: version
```

Assurez-vous que le champ *version* soit bien identique à la version des disquettes d'amorçage que vous utilisez. Si vous ne connaissez pas la *version*, donnez la date du téléchargement des disquettes et indiquez la distribution à partir de laquelle vous les avez obtenues (par exemple, « stable », « frozen » ou « woody »).

Vous devrez aussi inclure les informations suivantes dans votre rapport de bogue :

```
architecture: powerpc
model:        votre modèle et fabricant de matériel
memory:      quantité de RAM
scsi:        adapteur SCSI, s'il y en a
```

cd-rom: *modèle de cédérom et type d'interface, par exemple atapi*
network card: *carte d'interface réseau, si nécessaire*
pcmcia: *détails des périphériques PCMCIA*

Suivant la nature du bogue, il peut être souhaitable d'indiquer si vous installez sur des disques IDE ou SCSI ou bien les autres périphériques comme l'audio, la taille des disques et le modèle des cartes vidéo.

Dans le rapport de bogue, décrivez le problème en incluant les derniers messages visibles du noyau dans le cas d'un gel du noyau. Décrivez les étapes que vous avez effectuées pour arriver dans cet état.

Veillez *dans la mesure du possible* rédiger le rapport de bogue en anglais.

5.8 Introduction à dbootstrap

dbootstrap est le nom du programme qui est lancé après que vous soyez entré dans l'installation du système. Il est responsable de la configuration initiale du système et de l'installation du « système de base ».

Le principal travail de dbootstrap et l'objectif principal de la configuration initiale de votre système est d'en configurer les éléments essentiels. Par exemple, il se peut que vous ayez à utiliser certains modules du noyau, alors même que ces pilotes sont liés dans le noyau. Ces modules comptent parmi les pilotes de matériel de stockage, les pilotes de réseau, le support d'un langage donné et le support pour d'autres périphériques qui ne sont pas automatiquement inclus dans le noyau que vous utilisez.

Le formatage et le partitionnement du disque, ainsi que la configuration du réseau, sont facilités par dbootstrap. Ce réglage fondamental est fait en premier car il est souvent nécessaire au bon fonctionnement de votre système.

dbootstrap est une application simple, orientée caractères et conçue pour offrir un maximum de compatibilité dans toutes les situations (comme une installation depuis une ligne série). Il est très facile à utiliser. Il vous guidera pas à pas dans chaque étape du processus d'installation. Vous pouvez aussi revenir en arrière et répéter des étapes si vous pensez avoir fait une erreur.

Pour vous déplacer à l'intérieur de dbootstrap, utilisez :

- La flèche de droite ou la touche de tabulation pour aller en avant et la flèche gauche ou la touche Shift-tab pour vous déplacer en arrière entre les boutons et les sélections dans l'écran courant ;
- Les flèches haut et bas permettent de sélectionner différents éléments dans une liste à défilement et de faire défiler la liste elle-même ;
- La barre d'espacement permet la sélection d'articles comme dans une boîte de sélection ;
- La touche *Entrée* sert à valider les choix.

5.8.1 Utiliser le shell et visualiser les fichiers-journaux

Si vous êtes un utilisateur expérimenté d'Unix ou de Linux, pressez *Left Alt-F2* pour obtenir une seconde *console virtuelle*. C'est la touche *Alt* placée à gauche de la barre d'espace et la touche de fonction *F2*, pressées en même temps. C'est une fenêtre distincte dans laquelle tourne un clone de shell Bourne appelé *ash*. À ce moment, vous avez amorcé à l'intérieur du disque virtuel et vous avez à disposition un nombre limité d'outils Unix. Vous pouvez connaître les programmes disponibles en tapant `ls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin`. L'éditeur de textes est `nano-tiny`.

Utilisez les menus pour exécuter une tâche qui est prévue pour — l'interpréteur de commandes et les applications ne sont là qu'au cas où quelque chose tournerait mal. En particulier, vous devez toujours utiliser le menu, et non pas le shell, pour activer une partition d'échange parce que le logiciel sous le menu n'est pas capable de détecter que vous l'avez fait depuis l'interpréteur de commandes. Pressez *Left Alt-F1* pour revenir aux menus. Linux fournit jusqu'à 64 consoles virtuelles mais la disquette de secours n'en utilise qu'une partie.

Les messages d'erreur sont redirigés vers la troisième console (connue comme *tty3*). Vous pouvez y accéder en pressant *Left Alt-F3* (gardez la touche *Alt* enfoncé pendant que vous appuyez sur la touche de fonction *F3*). Revenez en arrière sur `dbootstrap` avec *Left Alt-F1*.

Ces messages se retrouvent aussi dans `/var/log/messages`. Après l'installation, ce fichier-journal est copié dans `/var/log/installer.log` sur votre système.

Pendant l'installation de base, les messages de dépaquetage des paquets et de configuration sont redirigés vers *tty4*. Vous pouvez y accéder en tapant *Left Alt-F4*. Revenez en arrière sur `dbootstrap` avec *Left Alt-F1*.

Ces messages sont ensuite sauvegardés par `dbootstrap` dans `/target/tmp/debootstrap.log` lorsque l'installation est achevée depuis une console série.

5.9 Choisir la langue

Votre architecture peut être *internationalisée*. Ainsi, comme première étape de l'installation, sélectionnez la langue dans laquelle le processus d'installation va se dérouler.

Certaines langues ont des variantes disponibles et vous verrez apparaître l'invite « Choisir la variante de langue » après avoir sélectionné votre langue. Sélectionnez la variante adéquate à votre région géographique.

Les réponses que vous avez données aux deux questions précédentes vont être utilisées pour sélectionner la langue que l'installateur utilisera, pour installer un bon clavier et, plus tard dans le processus, pour sélectionner le serveur miroir Debian par défaut en fonction de votre situation géographique. Dans tous les cas, vous pouvez passer outre ces réglages si vous le désirez.

5.10 Notes sur cette version

Le premier écran après « Choisir la langue » que `dbootstrap` vous présentera est les « Notes sur cette version ». Cet écran donne la version du logiciel `boot-floppies` que vous utilisez et fournit une brève introduction sur les développeurs Debian.

5.11 Menu principal d'installation - Debian GNU-Linux

Il se peut que vous voyiez une boîte de dialogue indiquant : « Le programme d'installation est en train de déterminer l'état actuel de votre système et la prochaine étape de l'installation qui doit être effectuée. ». Sur certains systèmes, cela passe trop rapidement pour être lisible. Vous verrez cette boîte de dialogue entre chaque étape dans le menu principal. Le programme d'installation, `dbootstrap`, vérifiera l'état du système à chaque étape. Ces vérifications vous permettent de redémarrer votre machine sans perdre le travail que vous avez déjà fait au cas où vous auriez à arrêter votre système en cours d'installation. Si vous avez à redémarrer votre système, vous aurez à relancer l'installation, à configurer votre clavier, réactiver la partition d'échange et remonter les disques qui ont été initialisés. Tout ce que vous avez déjà fait avec le système d'installation a été sauvegardé.

Pendant tout le processus d'installation, vous verrez dans le menu principal : « Menu principal d'installation - Debian GNU-Linux ». Les choix en haut du menu changeront pour indiquer la progression dans l'installation du système. Phil Hughes écrivait dans le *Linux Journal* (<http://www.linuxjournal.com/>) qu'un *poussin* bien éduqué pourrait installer Debian ! Il voulait dire que l'installation se résume la plupart du temps à appuyer *machinalement* sur la touche *Entrée*. Le premier choix dans le menu d'installation représente l'action suivante car le système détecte ce que vous avez déjà fait. Il devrait dire « Suivant » et à ce moment, l'étape suivante d'installation sera choisie.

5.12 Configurer le clavier

Assurez-vous que la mise en relief est sur l'élément « Suivant » et pressez sur *Entrée* pour aller dans le menu de configuration du clavier. Sélectionnez un clavier conforme à l'usage de votre langue nationale ou bien sélectionnez quelque chose d'approchant s'il n'existe rien d'exactly conforme. Une fois l'installation du système terminée, il vous sera proposé une disposition de clavier à partir d'un choix très large (lancez `kbdconfig` en tant que `root` lorsque vous avez terminé l'installation).

Déplacez la mise en relief vers la sélection de clavier qui vous convient et pressez sur *Entrée*. Utilisez les flèches du clavier pour déplacer la mise en relief ; elles sont à la même place pour toutes les dispositions de clavier et sont donc indépendantes de sa configuration. Un clavier « étendu » est un clavier possédant les touches F1 à F10 sur la rangée du haut.

Il y a deux dispositifs de clavier pour les claviers US ; le dispositif `qwerty/mac-usb-us` (Apple USB) positionne la fonction ALT sur la touche `Command/Apple` (dans le dispositif du clavier,

c'est juste après la barre d'espace, comme la touche ALT des claviers de PC) alors que le dispositif qwerty/us (Standard) positionne la fonction ALT sur la touche Option (surgravé par « alt » sur la plupart des Mac). Sur les autres aspects, les deux dispositions sont similaires.

Si vous installez un poste de travail sans disque, les deux étapes suivantes seront supprimées car il n'y a pas de disque local à partitionner. Dans ce cas, votre étape suivante sera : 'Configurer le réseau' page 72. Après cela, on vous demandera de monter votre partition NFS racine, voyez : 'Monter une partition Linux déjà initialisée' page 66.

5.13 Dernière chance !

Avons-nous dit que vous deviez sauvegarder vos disques ? C'est la dernière occasion de le faire. Si vous n'avez pas sauvegardé tous vos disques, retirez la disquette du lecteur, remettez à zéro le système et lancez vos sauvegardes.

Chapitre 6

Partitionnement pour Debian

Le menu « Partitionner un disque dur » vous présente la liste des lecteurs que vous pouvez partitionner et exécute un logiciel de partitionnement. Vous devez créer au moins une partition « Linux native » (type 83) et vous voudrez probablement au moins une partition « Linux Swap » (type 82).

6.1 Décider des partitions et de leurs tailles pour Debian

Au strict minimum, GNU/Linux a besoin d'une partition pour lui-même. Vous pouvez avoir une seule partition contenant le système entier, les applications et vos fichiers personnels. La plupart des gens pensent qu'une partition d'échange (swap) est nécessaire, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. Le « Swap » est l'espace de travail du système d'exploitation ; il lui permet d'utiliser de l'espace disque comme « mémoire virtuelle ». En le plaçant sur une partition séparée, Linux peut en faire un usage bien plus efficace. Il est possible de forcer Linux à utiliser un fichier normal comme espace d'échange, mais ce n'est pas recommandé.

La plupart des gens choisissent d'utiliser plus de partitions que le minimum requis pour GNU/Linux. Il y a deux raisons pour que vous ayez envie de diviser le système de fichiers en de nombreuses petites partitions. La première concerne la sécurité. Si le système de fichiers est corrompu, en général une seule partition est affectée. Donc, vous n'avez à remplacer (à partir des sauvegardes que vous avez soigneusement conservées) qu'une partie de votre système. Au minimum, vous devriez envisager la création de ce qui est communément appelée la « partition racine ». Elle contient les composants les plus essentiels du système. Si une autre partition est corrompue, vous pourrez toujours amorcer Linux pour réparer le système. Cela peut vous épargner le désagrément d'avoir à réinstaller le système entier.

La seconde raison est généralement plus importante pour une entreprise, mais cela dépend vraiment de l'utilisation de votre machine. Supposons que quelque chose commence à consommer de l'espace disque de façon incontrôlée. Si le processus à l'origine du problème possède des droits de super-utilisateur (le système interdit un pourcentage du disque aux utilisateurs), vous pourriez soudainement vous trouver à court d'espace disque. Ce n'est pas bon car l'OS a besoin d'utiliser des fichiers réels (en dehors de l'espace d'échange) pour de nombreuses

tâches. Cela pourrait même ne pas être un problème provenant de votre machine locale. Par exemple, recevoir des envois en nombre de messages électroniques peut facilement remplir une partition. En utilisant plusieurs partitions, vous protégez le système de beaucoup de ces problèmes. Pour reprendre encore l'exemple du courrier, en plaçant `/var/mail` sur sa propre partition, la majeure partie du système marchera même si vous êtes submergé de courrier non sollicité (*spam*).

Le seul inconvénient qu'il y a à utiliser plusieurs partitions est qu'il est souvent difficile de connaître ses besoins à l'avance. Si vous faites une partition trop petite, vous aurez soit à réinstaller le système soit à déplacer constamment des fichiers pour faire de la place sur la partition trop petite. D'un autre côté, si vous faites une partition trop grande, vous aurez perdu de l'espace pouvant être utile ailleurs. L'espace disque est bon marché de nos jours, mais pourquoi jeter votre argent par les fenêtres ?

6.2 L'arborescence des fichiers

Debian GNU/Linux adhère à la norme sur la hiérarchie du système de fichiers (<http://www.pathname.com/fhs/>) pour le nommage des fichiers et des répertoires. Cette norme permet aux utilisateurs et aux logiciels de prévoir l'emplacement des fichiers et des répertoires. Le répertoire racine est simplement représenté par la barre oblique `/`. Au niveau de la racine, tous les systèmes Debian incluent ces répertoires :

<code>bin</code>	Binaires (exécutables) des commandes essentielles
<code>boot</code>	Fichiers statiques pour le chargeur d'amorçage (boot)
<code>dev</code>	Fichiers des pilotes de périphériques
<code>etc</code>	Configuration système propre à la machine
<code>home</code>	Répertoires personnels des utilisateurs
<code>lib</code>	Bibliothèques partagées et modules noyaux essentiels
<code>mnt</code>	Point de montage pour les montages temporaires
<code>proc</code>	Répertoire virtuel pour les informations systèmes
<code>root</code>	Répertoire personnel de l'utilisateur root
<code>sbin</code>	Exécutables système essentiels
<code>tmp</code>	Fichiers temporaires
<code>usr</code>	Hiérarchie secondaire
<code>var</code>	Données variables
<code>opt</code>	Suites applicatives additionnelles

La liste suivante décrit quelques caractéristiques importantes des répertoires et des partitions :

- La partition racine `/` doit toujours contenir les répertoires : `/etc`, `/bin`, `/sbin`, `/lib` et `/dev`, sinon votre système ne pourra pas démarrer. En général, 100 Mo sont nécessaires, mais cela peut varier ;
- `/usr` : tous les programmes utilisateurs (`/usr/bin`), les bibliothèques (`/usr/lib`), la documentation (`/usr/share/doc`)... sont dans ce répertoire. C'est cette partie du système de fichiers qui a besoin du plus d'espace. Vous devriez disposer d'au moins 500 Mo d'espace

disque. Si vous voulez installer plus de paquets, vous devriez augmenter l'espace disque attribué à ce répertoire ;

- /home : chaque utilisateur mettra ses données dans un sous-répertoire de ce répertoire. La place nécessaire dépend du nombre d'utilisateurs sur le système, et du genre de fichiers qu'ils devront stocker. Selon l'utilisation du système, vous devriez réserver environ 100 Mo par utilisateur, à adapter selon vos besoins ;
- /var : toutes les données variables comme les articles des forums usenet, les messages électroniques, les sites web, le cache d'APT, etc. seront placées dans ce répertoire. La place nécessaire dépend énormément de l'usage que vous faites de votre ordinateur, mais pour la plupart des administrateurs, elle sera dictée par la charge due aux outils de gestion des paquets. Si vous envisagez de faire une installation complète de tout ce que Debian peut vous offrir en une seule fois, réserver 2 ou 3 Go d'espace pour /var devrait suffire. Si vous préférez installer le tout en plusieurs étapes (p. ex., d'abord les services et utilitaires, puis les outils texte, puis X11...), vous pouvez vous contenter de 300 Mo pour /var. Si l'espace disque est une contrainte majeure et que vous ne voulez pas utiliser APT, ou du moins pas pour des mises à jour majeures, vous pouvez vous en tirer avec 30 à 40 Mo dans /var ;
- /tmp : si un programme crée des données temporaires, elles seront probablement placées dans /tmp. 20 à 50 Mo devraient suffire.

6.3 Schéma de partitionnement recommandé

Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian personnelles ou familiales, et autres systèmes mono-utilisateurs, une simple partition / (plus celle d'échange) est sans doute la solution la plus simple. Cette idée peut cependant poser problème si vous possédez un gros disque, par exemple un disque dont la taille est supérieure ou égale à 20 Go. Les partitions ext2 connaissent des problèmes de performances dégradées lorsque l'on contrôle l'intégrité du système de fichiers dans le cas où les partitions ont une taille de plus de 6 Go.

Pour les systèmes multi-utilisateurs, ou les systèmes avec beaucoup d'espace disque, il vaut mieux placer les répertoires /usr, /var, /tmp, et /home chacun sur une partition distincte de la partition /.

Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'une partition /usr/local distincte si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie de la distribution Debian. Si votre machine est destinée à être un serveur de courrier, vous pourriez avoir besoin de mettre /var/mail sur une partition distincte. Parfois, mettre /tmp sur sa propre partition, par exemple 20 à 50 Mo est une bonne idée. Si vous mettez sur pied un serveur avec beaucoup de comptes utilisateurs, il est généralement intéressant d'avoir une grande partition distincte pour /home. En général, la méthode de partitionnement varie d'un ordinateur à l'autre, en fonction de son usage.

Pour des systèmes très complexes, consultez le HOWTO Multi Disk (<http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html>). Il contient des informations très précises qui intéresseront les fournisseurs d'accès à Internet et les personnes installant des serveurs.

En ce qui concerne la taille de la partition d'échange (swap), les avis sont partagés. Une règle traditionnelle, qui fonctionne bien, est d'utiliser autant d'espace d'échange que de RAM. Dans la plupart des cas, cette taille ne devrait pas être inférieure à 16 Mo. Bien sûr, il y a des exceptions. Si vous essayez de résoudre 10000 équations simultanément sur une machine avec 256 Mo de RAM, vous pourriez avoir besoin d'un giga octet (ou plus) d'échange.

Sur les architectures 32 bits (i386, m68k, SPARC 32 bits et PowerPC), la taille maximale d'une partition d'échange est de 2 Go (sur les Alpha et les Sparc 64, elle est si grande qu'elle est virtuellement infinie). Cela devrait suffire pour presque tous les systèmes. De toute façon, si vos besoins en espace d'échange sont aussi importants, vous devriez probablement essayer de disperser les partitions d'échange sur des disques différents (appelés aussi « spindles ») et, si possible, sur des canaux IDE ou SCSI différents. Le noyau équilibrera l'utilisation de l'espace d'échange entre les différentes partitions, afin d'obtenir de meilleures performances.

Comme exemple, la machine de l'un des auteurs possède 32 Mo de RAM et un disque IDE de 1.7 Go sur `/dev/hda`. Il y a une partition de 500 Mo pour un autre système sur `/dev/hda1` (qui aurait dû être créée de 200 Mo puisqu'elle n'est jamais utilisée). Une partition d'échange de 32 Mo est utilisée sur `/dev/hda3` et le reste (environ 1,2 Go sur `/dev/hda2`) est la partition Linux.

Pour d'autres exemples, reportez-vous à un exemple de partitionnement (<http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/partition-5.html#submitted>). Pour avoir une idée de la place nécessaire pour les tâches que vous pourriez avoir envie de rajouter à la fin de votre installation, consultez : 'Ressources d'espace disque pour les tâches' page 99.

6.4 Nommage des périphériques sous Linux

Le nom des disques et des partitions sous Linux est différent des autres systèmes d'exploitation. Vous devez connaître les noms utilisés lors de la création et du montage de partitions. Voici les principales conventions de nommage :

- Le premier lecteur de disquette est nommé « `/dev/fd0` » ;
- Le second lecteur de disquette est nommé « `/dev/fd1` » ;
- Le premier disque SCSI (selon l'ID SCSI) est nommé « `/dev/sda` » ;
- Le deuxième disque SCSI (selon l'ID) est nommé « `/dev/sdb` », ainsi de suite ;
- Le premier cédérom SCSI est nommé « `/dev/scd0` », ou encore « `/dev/sr0` » ;
- Le disque maître sur le contrôleur IDE primaire est nommé « `/dev/hda` » ;
- Le disque esclave sur le contrôleur IDE primaire est nommé « `/dev/hdb` » ;
- Les disques maître et esclave sur le deuxième contrôleur sont nommés respectivement « `/dev/hdc` » et « `/dev/hdd` ». Les nouveaux contrôleurs IDE peuvent avoir deux canaux fonctionnant comme deux contrôleurs distincts ;

Les partitions sur chaque disque sont représentées en ajoutant un numéro au nom du disque : « `sda1` » et « `sda2` » représentent la première et la seconde partition du premier disque SCSI du système.

Voici un exemple concret. Supposons que vous ayez deux disques SCSI, l'un à l'adresse SCSI 2 et l'autre à l'adresse 4. Le premier disque (à l'adresse 2) est nommé « `sda` », et le second « `sdb` ».

Si le disque « sda » a 3 partitions, elles s'appelleront « sda1 », « sda2 » et « sda3 ». La même convention s'applique au disque « sdb » et ses partitions.

Notez que si vous avez deux adaptateurs SCSI (c.-à-d. des contrôleurs), l'ordre de nommage des disques peut-être embrouillé. La meilleure solution est de regarder les messages au démarrage, en supposant que vous connaissiez les modèles ou les tailles des disques.

6.5 Programmes de partitionnement de Debian

Plusieurs sortes d'utilitaires de partitionnement ont été adaptés par les développeurs Debian pour tourner sur différents types de disques et d'architectures matérielles. Voici les programmes qui sont disponibles sur votre architecture :

cfdisk Un partitionneur simple à utiliser, fonctionnant en mode plein écran, pour nous autres. Lisez la page de manuel de cfdisk ([cfdisk.txt](#)).

Remarquez que cfdisk ne comprend pas du tout les partitions FreeBSD et, de nouveau, les noms de périphériques peuvent varier.

mac-fdisk Version de fdisk pour Mac. Lisez la page de manuel de mac-fdisk ([mac-fdisk.txt](#)).

L'un de ces programmes sera lancé par défaut quand vous sélectionnerez : « Partitionner un disque dur ». Si ce n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, quittez le programme de partitionnement, allez à la console 2 (tty2) en appuyant simultanément sur les touches Alt et F2, et tapez manuellement dans le shell le nom du programme que vous voulez utiliser (et ses arguments, si nécessaire). Ensuite, sautez l'étape : « Partitionner un disque dur » de dbootstrap et continuez à l'étape suivante.

Si vous souhaitez que cela fonctionne avec plus de 20 partitions sur votre disque ide, vous devrez créer manuellement les périphériques pour les partitions 21 et supérieures. L'étape suivante d'initialisation de la partition échouera sauf si le bon périphérique est présent. Comme exemple, voici les commandes que vous pouvez utiliser dans tty2 ou sous Exécuter un shell, pour ajouter un périphérique de telle sorte que la 21e partition puisse être initialisée :

```
cd /dev
mknod hda21 b 3 21
chgrp disk hda21
chmod 660 hda21
```

Le démarrage sur le nouveau système échouera sauf si les bons périphériques sont présents sur le système en question. Après avoir installé le noyau et les modules, exécutez :

```
cd /target/dev
mknod hda21 b 3 21
chgrp disk hda21
chmod 660 hda21
```

Lisez la page de manuel de `mac-fdisk` ([mac-fdisk.txt](#)) pour savoir comment créer des partitions. Un point important est que la partition d'échange (*swap*) est identifiée sur les disques de type Mac par son nom : ce doit être « *swap* ». Toutes les partitions Mac linux sont identifiées sous le même type de partition, `Apple_UNIX_SRV2`. Veuillez lire le manuel approprié. Nous vous suggérons aussi de lire le guide d'initiation à `mac-fdisk` (<http://penguinppc.org/projects/yaboot/doc/mac-fdisk-basics.shtml>), qui décrit les étapes que vous devez suivre si vous voulez partager votre disque avec MacOS.

6.6 Partitionnement des nouveaux PowerMacs

Si vous faites l'installation sur un PowerMac NewWorld, vous devez créer une partition *bootstrap* spéciale pour contenir le chargeur de démarrage. Sa taille doit être de 800 Ko et son type de partition, `Apple_Bootstrap`. Si la partition n'est pas créée avec ce type précis, votre machine ne pourra pas démarrer à partir du disque dur. Cette partition peut facilement être créée dans `mac-fdisk` avec la commande `b`.

Le type spécial de partition `Apple_Bootstrap` est nécessaire pour empêcher MacOS de monter et d'endommager la partition *bootstrap*, car elle contient des modifications spécialement faites pour permettre à Open Firmware de la démarrer automatiquement.

Notez que cette partition *bootstrap* n'est supposée contenir que 3 petits fichiers : le binaire `yaboot`, son fichier de configuration `yaboot.conf`, et un premier niveau du chargeur Open Firmware, `ofboot.b`. Il est inutile de la monter dans votre système de fichiers (et elle ne doit pas l'être), ni d'y copier un noyau ou quoi que ce soit d'autre. Les utilitaires `ybin` et `mkofboot` servent à manipuler cette partition.

Afin qu'Open Firmware démarre automatiquement Debian GNU/Linux, la partition *bootstrap* doit apparaître sur le disque avant toute autre partition, et surtout, avant les partitions de démarrage de MacOS. Vous devriez créer en premier la partition *bootstrap*. Cependant, si vous ajoutez une partition *dbootstrap* plus tard, vous pouvez utiliser la commande `r` de `mac-disk` pour ré-ordonner les partitions, de sorte que celle de *dbootstrap* suive immédiatement la table (qui est toujours la première partition). C'est l'ordre logique de la table qui compte, pas l'ordre des adresses physiques sur le disque.

Les disques Apple ont habituellement plusieurs petites partitions pour les pilotes. Si vous envisagez un double boot sur votre machine MacOS X, vous devriez garder ces partitions et une petite partition HFS (800 Ko au minimum). Ceci parce que MacOS X, à chaque démarrage, vous propose d'initialiser chaque disque qui n'a pas de partition MacOS active ou pas de partition pour les pilotes.

6.7 Initialiser et activer une partition d'échange

Cette action sera l'étape suivante, une fois créées les partitions sur le disque. Vous avez le choix entre initialiser et activer une nouvelle partition d'échange, activer une partition précédemment initialisée, ou continuer sans partition d'échange. Il est toujours permis de réinitialiser

une partition d'échange, choisissez donc : « Initialiser et activer une partition d'échange » à moins que vous ne soyez sûr de ce que vous faites.

Ce menu doit d'abord vous présenter la boîte de dialogue indiquant : « Veuillez choisir la partition à activer comme périphérique d'échange. ». Le périphérique présenté par défaut devrait être la partition d'échange préalablement définie ; si c'est bien le cas, pressez simplement *Entrée*.

Ensuite, il y a une demande de confirmation puisque l'initialisation détruira toutes les données déjà présentes sur la partition. Si vous êtes sûr de vous, choisissez : « Oui ». L'écran va changer pendant que le programme d'initialisation s'exécute.

Une partition d'échange est fortement recommandée, mais vous pouvez faire sans si vous êtes sûr de ce que vous faites, et si votre machine a au moins 16 Mo de RAM. Si c'est vraiment ce que vous voulez, sélectionnez l'entrée : « Continuer sans partition d'échange (swap) » du menu.

6.8 Initialiser une partition Linux

A cette étape l'option suivante du menu devrait être : « Initialiser une partition Linux ». Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous n'avez pas terminé la phase de partitionnement du disque ou que vous n'avez pas choisi l'une des options du menu concernant votre partition d'échange.

Vous pouvez initialiser une partition Linux, ou bien en monter une déjà initialisée. Notez que *dbootstrap* ne mettra pas à jour un ancien système sans le détruire. Pour une mise à jour, Debian dispose d'autres moyens et n'utilise pas *dbootstrap*. Pour des instructions sur la mise à jour vers un système Debian 3.0, voyez les instructions de mise à jour (<http://www.debian.org/releases/woody/powerpc/release-notes/>).

Donc, si vous utilisez d'anciennes partitions qui ne sont pas vides, c.-à-d. si vous acceptez de perdre ce qu'il y a dessus, vous devez les initialiser maintenant (ce qui supprime tous les fichiers). Vous devez initialiser toutes les partitions créées lors de l'étape de création des partitions. Une des seules raisons qui justifierait le montage d'une partition sans l'initialiser serait le montage d'une partition sur laquelle une partie de la procédure d'installation aurait été effectuée, avec le même jeu de disquettes d'installation.

Choisissez l'option : « Initialiser une partition Linux » du menu pour initialiser et monter la partition /. La première partition que vous montez ou initialisez sera celle montée sous /, la « racine ».

Il vous sera proposé de conserver la Compatibilité avec les noyaux antérieurs à 2.2?, c.-à-d. la compatibilité avec les noyaux antérieurs à 2.2. Répondre Non signifie que vous ne pourrez pas faire tourner de noyau plus ancien que 2.2 sur votre système, puisque le système de fichiers ajoute quelques fonctionnalités qui ne sont pas supportées dans le noyau 2.0. Si vous savez que vous n'aurez jamais besoin de faire tourner un noyau 2.0 ou antérieur, vous pouvez profiter de quelques améliorations mineures en répondant Non.

Il vous sera également proposé de vérifier la présence de blocs disque défectueux. La réponse par défaut est de passer outre ce test, car il peut prendre un certain temps, et d'autre part, les

contrôleurs de disques modernes possèdent des systèmes internes de contrôle et de gestion des blocs défectueux. Par contre, si vous n'êtes pas certain de la qualité de votre disque dur, ou que vous possédez un système un peu vieux, il vaut peut-être mieux faire ce test des blocs défectueux.

Les questions suivantes sont simplement des points de confirmation. Il sera demandé de confirmer chaque action, étant donné que l'initialisation est destructive pour les données sur la partition, et vous serez informé que la partition est montée en tant que `/`, la partition racine¹.

Une fois que vous avez monté la partition `/`, si vous avez des systèmes de fichiers supplémentaires que vous voulez initialiser et monter, vous devrez utiliser l'option de menu : Autre choix. C'est nécessaire à ceux qui ont créé des partitions distinctes pour `/var`, `/usr` ou d'autres systèmes de fichiers : elles devraient être initialisées et montées maintenant.

6.9 Monter une partition Linux déjà initialisée

Une alternative à 'Initialiser une partition Linux' page précédente est l'étape : « Monter une partition Linux déjà initialisée ». Utilisez celle-ci si vous reprenez une installation qui a planté, ou si vous voulez monter des partitions qui ont déjà été initialisées, ou qui contiennent des données que vous voulez préserver.

Si vous installez un poste de travail sans disque, vous devez maintenant monter en NFS votre partition racine, à partir du serveur NFS. Spécifiez le chemin du serveur NFS en suivant la syntaxe NFS standard, c'est-à-dire *nom-ou-IP-du-serveur:répertoire-partagé*. Si vous voulez monter des systèmes de fichiers supplémentaires, vous pouvez le faire maintenant.

Si vous n'avez pas encore configuré votre réseau comme décrit dans : 'Configurer le réseau' page 72, le choix d'une installation NFS vous le proposera.

6.9.1 Précautions pour l'installation de la racine NFS (NFS Root)

Malheureusement, la version des `boot-floppies` contenue dans *Woody* ne tolère pas les verrous du programme `dpkg` pour l'installation de la racine NFS. Pour contourner ce problème, suivez les indications qui suivent, après avoir monté votre partage NFS sur `/target`. Cet exemple prend en considération l'installation à partir d'un cédérom, mais il peut tout aussi être appliqué pour une installation à partir de fichiers qui se trouveraient sur un partage NFS, monté sur `/instmnt` (qui est l'endroit où le logiciel d'installation monte généralement les supports d'installation).

Pour activer le verrouillage NFS, prenez vos pré-dispositions pour que cette séquence de commande soit disponible sur le partage NFS, ou bien créez-la en utilisant `nano-tiny`.

```
#!/bin/sh
```

¹Techniquement, elle est montée en tant que `/target`. Quand vous redémarrez le système en lui-même, elle devient `/`.

```
mount /dev/hdc /instmnt # échange votre lecteur de cédérom pour /dev/hdc
cd /target
mkdir x
cd x
for i in g/glibc/libc6 t/tcp-wrappers/libwrap0 p/portmap/portmap n/nfs-utils/
s-common
do
    ar -x /instmnt/pool/main/$i''_*.deb
    zcat data.tar.gz | tar x
done
umount /instmnt
mkdir -p /var/lib/nfs
for i in portmap rpc.statd
do
    LD_LIBRARY_PATH=lib sbin/$i
done
```

Installez maintenant le système de base comme d'ordinaire. Puis installez le paquet `nfs-common` :

```
$ umount /instmnt
$ chroot /target /bin/sh
$ apt-cdrom add
$ apt-get install nfs-common
```

Le message d'avertissement sur l'absence de `/proc` peut être ignoré, étant donné que `portmap` et `statd` tournent déjà.

Vous aurez besoin d'un noyau compilé avec `CONFIG_ROOT_NFS`. Celui qui se trouve sur le cédérom d'installation ne l'est pas. Si vous n'en possédez pas et que nous ne pouvons pas le construire sur une autre machine, vous devez en construire un maintenant, dans le `chroot`.

```
$ apt-get install gcc make libc6-dev kernel-source-2.4.18 less screen links l
x wget ftp # etc.
```

Lorsque vous aurez fait ce qu'il faut pour amorcer le nouveau noyau, utilisez le partage NFS comme périphérique racine (*root device*), et quittez proprement :

```
$ exit # du shell en environnement chroot
$ cd /
$ killall portmap rpc.statd
$ umount /target
```

Puis redémarrez. Si cela échoue, lancez l'installation à partir du cédérom, attachez le partage NFS sur `/target`, activez le verrouillage NFS, exécutez

```
chroot /target
```

, et faites ce que vous avez oublié de faire, quittez proprement. Si cela échoue, essayez encore, bonne chance.

6.10 Monter des partitions non gérées par `dbootstrap`

Dans certains cas particuliers, `dbootstrap` pourrait ne pas savoir comment monter votre système de fichiers (que ce soit la racine ou un autre). Il vous est possible, si vous êtes un utilisateur expérimenté de Linux, de passer en `ttty2`, en appuyant simultanément sur les touches `Alt` et `F2`, et d'exécuter manuellement les commandes nécessaires pour monter la partition en question.

Si vous désirez monter la partition racine de votre nouveau système, montez-la sur `/target`, retournez sur `dbootstrap`, et reprenez le processus (éventuellement en lançant l'étape : « Regarder la table des partitions », qui permet à `dbootstrap` de se recalculer dans le processus d'installation.

Pour les partitions autres que la racine, vous devez vous rappeler que vous devez modifier manuellement votre nouveau fichier `fstab` de manière à ce que vos partitions soient montées au démarrage. Attendez bien sûr que le fichier `/target/etc/fstab` soit écrit par `dbootstrap` avant de l'éditer.

Chapitre 7

Installation du noyau et du système d'exploitation de base

7.1 Installer le noyau et les modules des pilotes

L'étape suivante est l'installation d'un noyau et de ses modules sur votre système.

On vous proposera une liste de périphériques à partir desquels vous pourrez installer le noyau ; vous avez aussi la possibilité d'utiliser le réseau. Vous pouvez utiliser tous les périphériques auxquels vous avez accès, vous n'êtes pas restreint à utiliser les supports que vous avez l'habitude de monter (lisez : 'Méthodes pour installer Debian' page 33).

Remarquez que les options qui vous sont présentées varient en fonction du matériel (*hardware*) que `dbootstrap` a détecté. Si vous procédez à une installation à partir d'un cédérom officiel, le programme s'acquittera de cette tâche automatiquement, sans même vous demander le périphérique d'installation (à moins de démarrer avec l'option `verbose`). Lorsqu'on vous demandera le cédérom, assurez-vous d'insérer le premier cédérom dans le lecteur.

Si vous procédez à une installation à partir d'un système de fichiers local, vous avez le choix entre 2 options : sélectionnez « `harddisk` » (disque dur) si ce périphérique n'est pas monté, ou « `mounted` » (monté) s'il est d'ores et déjà monté. Dans les deux cas, le système tentera de localiser certains fichiers dans `dists/woody/main/disks-powerpc/current`. Si le système ne trouve pas ces fichiers, il vous demandera : « Sélectionnez le chemin de l'archive Debian » — il s'agit du répertoire sur le disque dur où vous avez placé les fichiers nécessaires à l'installation. Si vous avez une archive Debian en miroir local, vous pouvez l'utiliser à condition d'indiquer le répertoire où elle se trouve, souvent `/archive/debian`. Ce genre d'archive est caractérisée par une structure de répertoire du genre `debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current`. Vous pouvez taper le chemin à la main, ou utiliser le bouton `<... >` pour naviguer à travers l'arborescence du système de fichiers.

Pour continuer la discussion sur l'installation à partir d'un disque local ou d'un support similaire (tel que NFS), il vous est demandé ensuite d'indiquer le chemin où sont installés les fichiers nécessaires (il peut dépendre de votre *sous-architecture*). Notez que le système peut

insister sur le fait que les fichiers apparaissent bien à l'endroit indiqué, y compris les sous-répertoires. Lisez les fichiers-journaux sur `tty3` (voir : 'Utiliser le shell et visualiser les fichiers-journaux' page 55) où `dbootstrap` note l'endroit où il recherche les fichiers dont il a besoin.

Si l'option « default » apparaît, alors vous devriez l'utiliser. Dans le cas contraire, essayez l'option « list » pour permettre à `dbootstrap` d'essayer de retrouver les fichiers par lui-même (mais il faut signaler que cela peut être très lent si vous utilisez un montage en NFS). En dernier ressort, utilisez l'option « manual » pour spécifier le répertoire manuellement.

Si vous installez à partir de disquettes, vous aurez à fournir la disquette de secours (qui est probablement déjà dans le lecteur), suivie des disquettes des périphériques.

Si vous installez le noyau et les modules via le réseau, vous pouvez le faire en utilisant les options « network » (HTTP) ou « NFS ». Vos interfaces réseau doivent être supportées par le noyau standard (voir : 'Périphériques et autres matériels' page 15). Si les options « NFS » n'apparaissent pas, vous devez sélectionner l'étape : « Annuler », puis retourner en arrière et sélectionner l'étape : « Configurer le réseau » (voir : 'Configurer le réseau' page 72), et ensuite relancer cette étape-ci.

7.2 NFS

Sélectionnez l'option « NFS », et indiquez à `dbootstrap` le nom de votre serveur NFS et le chemin à utiliser. Si vous avez placé les images de la disquette de secours et des disquettes de modules sur le serveur NFS au bon endroit, ces fichiers devraient être disponibles pour installer le noyau et les modules. Le système de fichier NFS sera monté sous `/instmnt`. Sélectionnez l'emplacement des fichiers de la même façon que pour « harddisk » et « mounted ».

7.3 Réseau

Sélectionnez l'option « réseau », et ensuite indiquez à `dbootstrap` l'URL et le chemin de l'archive Debian. La valeur par défaut fonctionnera en général et, de toute façon, la partie concernant le chemin est probablement correcte pour n'importe quel miroir Debian officiel, même si vous modifiez la partie d'identification se rapportant au serveur (l'URL). Vous pouvez choisir de récupérer les fichiers à travers un serveur mandataire (*proxy*); entrez simplement l'adresse du serveur ... **cette phrase est à compléter...**

7.4 Racine NFS (*NFS Root*)

Si vous installez un poste de travail sans disque, vous devrez déjà avoir configuré votre réseau comme indiqué dans : 'Configurer le réseau' page 72. On devrait vous proposer comme option d'installer le noyau et les modules à partir de NFS. Procédez comme décrit plus haut avec l'option « NFS ».

D'autres étapes peuvent être nécessaires, si on utilise d'autres supports d'installation.

7.5 Configurer le support PCMCIA

Ceci est une étape optionnelle, à choisir *avant* le menu : « Configurer les modules des pilotes matériels », appelée : « Configurer le support PCMCIA ». Ce menu sert au support PCMCIA.

Si vous avez un contrôleur PCMCIA, mais que vous ne l'utilisez pas pour installer votre système Debian (ce qui serait le cas pour une installation à partir d'une carte Ethernet PCMCIA), alors vous n'avez pas besoin de configurer le support PCMCIA à ce stade. Vous pourrez facilement configurer et activer le support PCMCIA ultérieurement, une fois l'installation terminée. Mais, si vous installez le système par le biais d'un périphérique réseau PCMCIA, cette option doit être sélectionnée et le support PCMCIA doit être activé avant de configurer le réseau. Cette étape alternative est suffisante pour charger le pilote du périphérique de la carte ethernet PCMCIA.

Si vous avez besoin d'installer le support PCMCIA, sélectionnez l'option : « Configurer les modules des pilotes matériels ». Il vous sera demandé quel contrôleur PCMCIA est disponible dans votre système. Dans la plupart des cas, ce sera le `i82365`. Dans certains cas, ce sera le `tcic` ; les spécifications fournies par le fabricant de votre portable devraient donner cette information en cas de doute. Les options suivantes peuvent généralement être laissées vides. Là encore, certains matériels ont des besoins particuliers ; le HOWTO Linux PCMCIA (<http://www.tldp.org/HOWTO/PCMCIA-HOWTO.html>) contient une mine d'informations au cas où le choix par défaut ne fonctionnerait pas.

Dans certains cas inhabituels, vous devrez lire et modifier le fichier `/etc/pcmcia/config.opts`. Vous pouvez ouvrir votre second terminal virtuel (*LeftAlt-F2*), modifier le fichier, puis reconfigurer votre contrôleur PCMCIA, ou manuellement forcer un rechargement des modules en utilisant `insmod` et `rmmmod`.

Une fois le support PCMCIA correctement configuré et installé, vous devrez revenir en arrière et configurer les pilotes de périphériques comme décrit dans le chapitre suivant.

7.6 Configurer les modules des pilotes matériels

Sélectionnez l'option du menu : « Configurer les modules des pilotes matériels » pour configurer les pilotes de périphériques qui sont présents sur votre système, c.-à-d. les modules du noyau.

On vous demandera en premier lieu si vous voulez charger des « modules » additionnels depuis une disquette de fournisseur. La plupart d'entre vous sauteront cette étape, dans la mesure où elle n'est indispensable que dans le cas où vous auriez besoin d'un pilote propriétaire ou non standard pour votre matériel (par exemple, un contrôleur SCSI spécifique). Le programme recherchera les modules sur la disquette dans des répertoires tels que `/lib/modules/misc` (où *misc* représente l'emplacement dans un noyau classique). Ces fichiers seront copiés sur le disque où l'installation se déroule, et ils pourront donc être paramétrés à l'étape suivante.

Ensuite, le programme `modconf` sera exécuté. C'est un programme très simple qui affiche tous les modules du noyau et les dispose en plusieurs sections : vous pouvez ainsi sélectionner ceux que vous voulez installer.

Nous vous recommandons de *sélectionner uniquement* les modules, nécessaires à l'installation, mais qui n'ont pas été préalablement détectés par le noyau. La plupart des gens n'ont pas du tout besoin de s'occuper des modules.

Par exemple, vous pouvez avoir besoin de charger explicitement un pilote de carte réseau depuis la section `net`, le pilote d'un disque SCSI depuis la section `scsi`, ou un pilote propriétaire pour cédérom depuis la section `cdrom`. Les périphériques que vous déclarez seront automatiquement activés pendant le démarrage de votre système.

Certains modules peuvent nécessiter des paramètres. Pour savoir quels paramètres appliquer à un module, vous devrez consulter la documentation relative à son pilote.

Une fois l'installation du système terminée, vous pourrez à tout moment reconfigurer vos modules à l'aide du programme `modconf`.

Pour les `powerpc`, certains modules, tirés de la liste des modules du noyau 2.4, sont très pratiques (quelques modules pour les noyaux 2.2 le sont aussi). La plupart de ces modules ne nécessitent pas de paramètres.

- `kernel/net/appletalk` (partage de fichiers avec des Macintoshes utilisant MacOS)
- `kernel/fs/smbfs` (communication LAN avec des réseaux de PC)
- `kernel/drivers/usb/hid` (support de claviers USB)
- `kernel/drivers/usb/storage` (disques dur USB)
- `kernel/drivers/dmasound/dmasound_core` (module sonore principal)
- `kernel/drivers/dmasound/dmasound_pmac` (module sonore des Powermac)
- `kernel/drivers/pcmcia/pcmcia_core` (module principal pour le PC Card des ordinateurs portables)
- `kernel/drivers/pcmcia/yenta_socket` (PC Card des ordinateurs portables)
- `kernel/drivers/net/wireless/net/airport` (ordinateurs portables Airport)
- `kernel/drivers/macintosh/macserial` (ports série Powermac)
- `kernel/drivers/macintosh/rtc` (horloge temps réel)
- `kernel/drivers/input/joydev` (joystick)

7.7 Configurer le réseau

Si le système d'installation ne détecte pas le périphérique réseau que vous avez, il vous présentera la boîte de dialogue : « Choisir un nom pour la machine ». Même si vous n'avez pas de réseau, ou si votre connexion est temporaire (*i.e.* vous passez par une ligne téléphonique), votre machine doit avoir un nom propre.

Si le système d'installation détecte bien un périphérique réseau, il vous affichera la boîte de dialogue : « Configurer le réseau ». Si le système ne vous permet pas d'exécuter cette étape, cela signifie qu'il ne parvient pas à localiser de périphérique réseau. Si vous disposez bel et bien d'un périphérique réseau, cela signifie que vous avez probablement échoué dans le paramétrage du périphérique concerné, voyez : 'Configurer les modules des pilotes matériels' page précédente. Revenez en arrière et cherchez dans les périphériques `net`.

Dans l'étape : « Configurer le réseau », si le système détecte plus d'une interface réseau, vous serez invité à choisir celle que vous désirez initialiser. Vous n'avez besoin que d'en configurer

une seule. Après l'installation, vous pourrez vous occuper des autres interfaces, pour cela lisez la page de manuel `interfaces(5)`.

Si `dbootstrap` détecte que vous avez configuré PCMCIA ('Configurer le support PCMCIA' page 71), il vous demandera de confirmer que votre carte réseau est une carte PCMCIA. Ceci définit où et comment l'initialisation réseau est effectuée.

le programme `dbootstrap` vous demandera ensuite si vous préférez utiliser un serveur DHCP ou un serveur BOOTP pour paramétrer votre réseau. Si vous le pouvez, choisissez Oui : cela vous permet d'échapper aux questions suivantes. Avec un peu de chance, vous devriez avoir la réponse : Le réseau a été configuré avec succès par DHCP/BOOTP.. Passez dans ce cas-là à : 'Installer le système de base' de la présente page. S'il y a échec, vérifiez votre câblage et les messages sur `tty3`, ou continuez et paramétrez votre réseau manuellement.

Pour paramétrer votre réseau manuellement, `dbootstrap` va vous poser un ensemble de questions en rapport avec votre réseau ; complétez les réponses en vous aidant de : 'Informations à connaître' page 18. Le système va également résumer les paramètres de votre réseau et vous demandera de confirmer. Puis, vous devrez spécifier le périphérique réseau utilisé par votre connexion principale. Typiquement, il s'agit de « `eth0` », à savoir le premier périphérique Ethernet.

Quelques détails techniques, qui peuvent s'avérer utiles : le programme considère que l'adresse IP du réseau est le résultat d'un « ET logique bit à bit » de l'adresse IP de votre système et du masque de réseau (*netmask*). Il supposera que l'adresse de diffusion (*broadcast*) est un « OU logique bit à bit » entre votre adresse IP et un « NON logique bit a bit » du masque de réseau. Il supposera que votre routeur par défaut est également votre serveur de noms (*DNS*). Si vous ne savez pas répondre à ce genre de questions, laissez les valeurs par défaut du système ; vous pourrez les modifier une fois l'installation terminée, en modifiant le fichier `/etc/network/interfaces`. Alternativement, vous pouvez installer `etherconf`, qui vous aidera à mettre en place votre configuration réseau.

7.8 Installer le système de base

La prochaine étape est l'installation du système de base. Le système de base est le plus petit ensemble de paquets nécessaires au fonctionnement d'un système élémentaire et mono-bloc. Sa taille est inférieure à 70 Mo.

Au cours de l'étape : « Installer le système de base », si vous ne procédez pas à une installation à partir d'un cédérom, on vous proposera une liste de supports pour installer le système de base. Vous devrez sélectionner le support approprié. Si vous procédez à une installation à partir d'un cédérom officiel, on vous demandera tout simplement de l'insérer dans le lecteur.

Si vous installez le système de base via le réseau, il est à noter que certaines étapes peuvent s'avérer longues et que la progression ne sera peut-être pas décelable. En particulier, la récupération du fichier `packages.gz`, ainsi que l'installation du système de base et des paquets essentiels, tout cela pourrait sembler bloqué ; soyez patients. Vous pouvez utiliser `df -h` dans le second terminal pour vous assurer que le contenu de votre disque est effectivement en train de changer.

Cependant, si l'installation échoue directement après avoir récupéré un fichier appelé `Release`, vous pouvez en déduire que l'archive réseau n'a pas été trouvée ou qu'elle pose problème.

Si vous installez le système de base depuis votre disque dur, indiquez au programme d'installation l'emplacement du fichier `basedebs.tar`, comme vous avez pu le faire pour l'installation du noyau et des modules.

Chapitre 8

Démarrez votre nouveau système Debian

8.1 Rendre le système amorçable

8.1.1 PowerMacs « OldWorld »

Le chargeur d'amorçage pour les machines Power Macintosh d'antan est `quick`. Vous pouvez également l'utiliser avec `CHRP`. Le programme d'installation essayera de configurer `quick` automatiquement au moment de l'étape : « Rendre le système amorçable ». Cette configuration fonctionne sans problème sur les Powermacs 7200, 7300 et les 7600, et sur certains clones Power Computing.

Sur les G3 beiges, un module `first.b` modifié pour `quik` est disponible sur <http://www.cpu.lu/~mlan/ftp/quik-first.b-g3>. Pour pouvoir utiliser cette version modifiée, suivez les étapes suivantes. Après avoir réamorcé sur le logiciel d'installation, rendez-vous sur la console n°2. Copiez ce fichier dans votre répertoire `/target/boot` et renommez-le sous le nom `first.b` pour qu'il se substitue au fichier `first.b` qui s'y trouve déjà. Lancez ensuite les commandes suivantes :

```
chroot /target /bin/bash
mount -t proc proc /proc
quik -v
exit
```

Pour tous les autres PowerPC OldWorld, tel qu'Apus, Be-Box, MBX et PReP, il faudra utiliser un chargeur d'amorçage générique.

Si vous souhaitez utiliser `BootX` pour amorcer le système installé, sélectionnez simplement le noyau que vous souhaitez dans le répertoire `LinuxKernels`, désélectionnez l'option `ram-disk`, et ajoutez un périphérique racine (*root device*) correspondant à votre installation ; p. ex. `/dev/hda8`.

Pour les machines sur lesquelles l'on ne souhaite pas installer le BootX de MacOS et sur lesquelles quik ne fonctionne pas, une dernière possibilité est d'appliquer une rustine sur l'image de la disquette de sorte qu'elle devienne une disquette d'amorçage. Utilisez ResEdit dans MacOS pour modifier la ressource cmdl du système, ou utilisez un éditeur binaire tel que beav pour modifier l'image directement afin d'enlever les paramètres ramdisk et substituer un argument `root=/dev/xxx` qui convienne. Un script perl (<http://cvs.debian.org/boot-floppies/powerpc-specials/miBoot/patch-floppy-image.pl>) est également disponible pour cette tâche.

Si la machine ne démarre pas quand l'installation est terminée et s'arrête avec un invite du type « boot : », tapez `linux` suivi de la touche *Entrée* (la configuration de démarrage par défaut contenue dans `quik.conf` est étiquetée `linux`). Les étiquettes définies dans `quik.conf` seront affichées si vous pressez la touche `Tab` à l'invite « boot : ». Vous pouvez aussi essayer de démarrer sur le programme d'installation et modifier le fichier `/target/etc/quik.conf` qui aura été placé à cet endroit au cours de l'étape précédente : « Rendre le système amorçable » Des informations pour travailler avec `quick` sont disponibles à <http://penguinppc.org/projects/quik/>.

Pour démarrer de nouveau sous MacOS sans réinitialiser la nvram, tapez « bye » à l'invite de l'Open Firmware (en supposant que MacOS n'a pas été enlevé de la machine). Pour obtenir une invite OpenFirmware, appuyez simultanément sur les touches « command option o f » lors d'un démarrage à froid de la machine. Si vous devez réinitialiser les changements de l'OpenFirmware en nvram, appuyez simultanément sur les touches « command option p r » lors d'un démarrage à froid de la machine.

8.1.2 PowerMacs « NewWorld »

Les PowerMacs récents (à partir de 1998) utilisent `yaboot` comme chargeur d'amorçage. Le programme d'installation configurera `yaboot` automatiquement ; aussi, tout ce que vous avez à faire, c'est d'exécuter l'étape : « Rendre le système amorçable ». Si elle s'achève avec succès, votre système devrait alors être capable de démarrer et l'OpenFirmware sera configuré pour lancer Debian GNU/Linux.

Sur les machines de type G4 et iBook, vous pouvez maintenir la touche « option » enfoncée pour obtenir un écran graphique, avec un bouton pour chaque système d'exploitation bootable ; pour Debian GNU/Linux il s'agit d'un bouton avec une icône de petit pingouin.

Si vous avez conservé MacOS et qu'à un moment ou à un autre la variable de l'OpenFirmware qui détermine le périphérique de démarrage a été modifiée, vous devrez restaurer sa configuration. Pour cela, maintenez enfoncées les touches « command option p r » lors du démarrage à froid de la machine.

Les étiquettes définies dans `yaboot.conf` seront affichées si vous appuyez sur la touche `Tab` à l'invite « boot : ».

La ré-initialisation de l'OpenFirmware sur les matériels G3 et G4 les fera démarrer par défaut sur Debian GNU/Linux (à condition d'avoir effectué un partitionnement correct et d'avoir placé la partition `Apple_Bootstrap` en premier). Si Debian GNU/Linux se trouve sur un disque

SCSI et que MacOS se trouve sur un disque IDE, il se pourrait que cela ne fonctionne pas et que vous deviez lancer l'OpenFirmware et déclarer le périphérique de démarrage manuellement ; en principe, ybin le fait automatiquement).

Après avoir lancé Debian GNU/Linux pour la première fois, vous pourrez ajouter autant d'options que vous le souhaitez (telles que les options de démarrage double) dans le fichier `/etc/yaboot.conf` et démarrer ybin pour mettre à jour votre partition de démarrage avec la nouvelle configuration. S'il vous plaît, lisez le HOWTO yaboot (<http://penguinppc.org/projects/yaboot/doc/yaboot-howto.shtml/>) pour plus d'informations.

Si vous installez un poste de travail sans disque, démarrer depuis le disque local n'a évidemment pas de sens, et cette étape sera sautée.

8.2 Le moment de vérité

Voici ce que les ingénieurs en électronique appellent le *test de la fumée* : c'est ce qui se passe lorsque l'on démarre un nouveau système pour la première fois. Si une disquette se trouve dans votre lecteur de disquette, enlevez-la et sélectionnez ensuite l'option : « Réamorcer le système » dans le menu.

Si vous démarrez directement sur Debian, et que le système ne démarre pas, utilisez le support d'installation d'origine (par exemple la disquette de secours), ou insérez la disquette « Démarrage personnalisé » si vous l'avez créée, puis relancez votre système. Si vous *n'utilisez pas* la disquette « Démarrage personnalisé », il est probable que vous deviez ajouter quelques arguments de démarrage : si vous démarrez à partir de la disquette de secours ou que vous utilisez une technique similaire, vous devrez spécifier `rescue root=root`, où *root* est votre partition racine, par exemple : `/dev/sda1`.

Debian devrait démarrer, et vous devriez voir défiler les mêmes messages que lorsque vous avez démarré pour la première fois votre système, suivis de quelques nouveaux messages.

8.3 Paramétrage post-démarrage de Debian (Base)

Après le démarrage, on vous demandera de terminer la configuration de votre système de base, et ensuite de sélectionner les paquets supplémentaires que vous souhaitez installer. L'application qui vous guidera au cours de cette étape est appelée `base-config`. Si vous souhaitez relancer le programme `base-config` une fois l'installation terminée, lancez `base-config` en tant qu'utilisateur *root*.

8.4 Configuration du fuseau horaire

On vous demandera en premier lieu de configurer votre fuseau horaire. Après avoir décidé entre une configuration d'horloge GMT ou locale, vous devrez sélectionner une région puis

une ville de cette région qui se trouve dans le même fuseau horaire que vous. Lorsque vous sélectionnez dans la liste, vous pouvez taper simplement la première lettre de la section qui vous intéresse.

8.5 Mots de passe MD5

On vous demandera d'abord si vous souhaitez installer les mots de passe MD5. C'est une autre méthode de stockage des mots de passe sur votre système ; elle est plus sûre que la méthode standard (appelée « crypt »).

La configuration par défaut est « Non », mais si vous n'avez pas besoin de NIS et que vous êtes très préoccupé par la sécurité, vous devriez répondre « Oui ».

8.6 Mots de passe « Shadow »

À moins que vous ayez répondu « Oui » à la section Mots de passe MD5, le système vous demandera si vous souhaitez activer les mots de passe « shadow ». C'est un système qui rend votre système GNU/Linux plus sûr. Dans un système dépourvu de mots de passe « shadow », les mots de passe sont stockés (chiffrés) dans un fichier lisible par tous les utilisateurs `/etc/passwd`. Ce fichier doit être lisible par toutes les personnes qui peuvent se connecter sur le système, car il contient des informations vitales pour ces utilisateurs, par exemple, comment associer des identifiants numériques d'utilisateurs et des noms d'utilisateurs. Partant de là, quelqu'un pourrait raisonnablement récupérer votre fichier `/etc/passwd/` et lancer une attaque brutale (c'est-à-dire tester systématiquement toutes les combinaisons possibles de mots de passe pour essayer de les retrouver).

Si vous avez activé les mots de passe « shadow », les mots de passe seront stockés dans `/etc/shadow`, qui ne peut être lu et modifié que par l'utilisateur `root`, et n'est lisible que par le groupe `shadow`. Par conséquent, nous vous recommandons d'activer les mots de passe « shadow ».

Une reconfiguration des mots de passe « shadow » peut être effectuée à tout moment à l'aide du programme `shadowconfig`. Après l'installation, lisez le fichier `/usr/share/doc/passwd/README.debian.gz` pour de plus amples informations.

8.7 Mise en place du mot de passe de *root*

Le compte *root* est aussi appelé *super-utilisateur* ; c'est un compte qui contourne toutes les protections de sécurité présentes sur votre système. Le compte *root* doit être uniquement utilisé pour administrer le système, et pour une durée aussi courte que possible.

Chaque mot de passe que vous créez devrait contenir de 6 à 8 caractères et devrait aussi combiner des lettres majuscules et des lettres minuscules ainsi que des caractères de ponctuation.

Portez une extrême attention au choix de votre mot de passe *root*, étant donné qu'il s'agit d'un compte puissant. Évitez les mots du dictionnaire ou des informations personnelles qui pourraient être facilement devinées.

Si quelqu'un vous dit qu'il a besoin du mot de passe *root*, soyez extrêmement prudent. Vous ne devriez normalement jamais donner votre mot de passe à quiconque, à moins que vous n'administreriez une machine qui a plus d'un administrateur système.

8.8 Créer un utilisateur ordinaire

Le système vous demandera si vous souhaitez aussi créer un utilisateur ordinaire. Ce compte devrait être votre principal accès personnel. Vous ne devriez *pas* utiliser le compte *root* pour une utilisation quotidienne ou comme compte personnel.

Pourquoi ? Et bien, une des raisons pour éviter d'utiliser les privilèges de *root* est qu'il est très facile de causer des dommages irréparables. Une autre raison est que vous pourriez lancer, sans le savoir, un programme *cheval de Troie*— programme qui tire profit des avantages du super-utilisateur pour compromettre à votre insu la sécurité du système. N'importe quel livre sur l'administration système UNIX traite de ce sujet de manière plus détaillée— si ce sujet est inconnu pour vous, envisagez d'en lire un.

Nommez le compte utilisateur comme vous voulez. Par exemple, si votre nom est Jean Dupont, vous pouvez utiliser « dupont », « jdupont » ou « jd ». On vous demandera aussi le nom de l'utilisateur, et, comme précédemment, un mot de passe.

Si, après l'installation, vous souhaitez créer un nouveau compte utilisateur, utilisez la commande `adduser`.

8.9 Paramétrage de PPP

On vous demandera si vous souhaitez installer le reste du système au moyen de PPP. Si vous faites une installation à partir d'un cédérom ou si vous êtes connectés à un réseau, vous pouvez en toute sécurité répondre « Non » et sauter cette section.

Si vous choisissez de configurer PPP, un programme nommé `pppconfig` sera lancé. Ce programme vous aidera à configurer votre connexion PPP. *Assurez-vous, quand on vous demandera le nom de votre connexion, de l'appeler « provider ».*

Le programme `pppconfig` vous guidera et facilitera la configuration de PPP. Néanmoins, si cela ne marche pas, regardez ci-dessous pour des instructions détaillées.

Pour configurer PPP, vous devez connaître les bases de l'affichage et de l'édition de fichiers sous GNU/Linux. Pour afficher les fichiers, vous pouvez utiliser le programme `more`, et le programme `zmore` pour les fichiers compressés dont l'extension est `.gz`. Par exemple, pour afficher le fichier `README.debian.gz`, tapez `zmore README.debian.gz`. Le système de base est fourni avec un éditeur nommé `nano`, très simple d'utilisation mais qui possède peu de

fonctions. Vous souhaitez probablement installer des éditeurs et des afficheurs plus complets, comme `jed`, `nvi`, `less` et `emacs`.

Éditez le fichier `/etc/ppp/peers/provider` et remplacez `/dev/modem` par `/dev/ttyS#` où `#` correspond au numéro de votre port série. Sous Linux, les ports série sont dénombrés à partir de 0 ; votre premier port série est `/dev/ttyS0` sous Linux. L'étape suivante consiste à éditer le fichier `/etc/chatscripts/provider` et d'y ajouter le numéro de téléphone de votre fournisseur d'accès, votre identifiant de connexion et votre mot de passe. S'il vous plaît, n'effacez pas le « `\q` » qui précède le mot de passe. Il évite que le mot de passe n'apparaisse dans les journaux de connexion.

De nombreux fournisseurs d'accès utilisent PAP ou CHAP pour la séquence de connexion, à la place d'une authentification en mode texte. D'autres utilisent les deux. Si votre fournisseur requiert PAP ou CHAP, vous devrez suivre des procédures différentes. Commentez tout ce qui se trouve après la chaîne de numérotation (celle qui débute par « ATDT ») dans le fichier `/etc/chatscripts/provider`, modifiez le fichier `/etc/ppp/peers/provider` tel que décrit plus haut, et ajoutez `user nom` où `nom` correspond à l'identifiant que vous utilisez pour vous connecter à votre fournisseur d'accès. Éditez ensuite `/etc/ppp/pap-secrets` ou `/etc/ppp/chap-secrets` et insérez votre mot de passe.

Vous aurez aussi besoin de modifier le fichier `/etc/resolv.conf` et d'y ajouter les adresses IP des serveurs de noms (DNS) de votre fournisseur d'accès. Les lignes de `/etc/resolv.conf` sont dans le format suivant : `nameserver xxx.xxx.xxx.xxx` où un `x` est un chiffre de l'adresse IP. Vous pouvez éventuellement ajouter l'option `usepeerdns` au fichier `/etc/ppp/peers/provider`, ce qui permettra de choisir automatiquement les serveurs DNS appropriés et d'utiliser les réglages normalement fournis par la machine distante.

À moins que votre fournisseur d'accès n'utilise une séquence de connexion différente de la majorité des autres FAI, l'affaire est réglée ! Lancez la connexion PPP en tapant `pon` en tant que `root` et suivez l'exécution avec la commande `plog`. Pour déconnecter, utilisez `poff`, aussi en tant que `root`.

Lisez le fichier `/usr/share/doc/ppp/README.Debian.gz` pour de plus amples informations sur l'utilisation de PPP sous Debian.

Pour les connexions SLIP statiques, vous devez ajouter la commande `slattach` (depuis le paquet `net-tools`) dans le fichier `/etc/init.d/network`. Les connexions SLIP dynamiques nécessitent l'utilisation du paquet `gnudip`.

8.10 Enlever PCMCIA

Si vous n'avez pas besoin du PCMCIA, vous pouvez choisir de l'enlever à ce point. Ceci permettra un meilleur démarrage ; de plus, il sera plus facile de remplacer votre noyau (PCMCIA nécessite de nombreuses corrélations entre les versions des pilotes PCMCIA, les modules du noyau, et le noyau lui-même).

8.11 Configuration d'APT

Le principal outil utilisé pour installer des paquets sur les systèmes Debian est un programme appelé `apt-get`, il est inclus dans le paquet `apt`¹. APT doit cependant être configuré, pour qu'il sache où récupérer les paquets. L'application qui vous aidera dans cette tâche s'appelle `apt-setup`.

L'étape suivante dans le processus d'installation consiste à indiquer où trouver les autres paquets Debian. Remarquez que vous pouvez exécuter à nouveau cet outil à n'importe quel moment une fois que l'installation est finie, en tapant `apt-setup` ou en modifiant manuellement le fichier `/etc/apt/source.list`.

Si vous démarrez depuis un cédérom officiel, alors ce cédérom sera automatiquement défini comme une source APT. Vous le saurez en voyant que ce cédérom est lu ; puis on vous demandera si vous avez d'autres cédéroms à déclarer. Si vous possédez un jeu de plusieurs cédéroms — c'est le cas pour la plupart des gens — vous devez les faire explorer un par un.

Pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'un cédérom officiel, un ensemble de choix sur la manière d'accéder aux paquets Debian leur sera proposé : HTTP, FTP, cédérom, ou système de fichiers local. Les utilisateurs de cédéroms, pourront accéder à cette étape en demandant explicitement l'ajout d'une autre source.

Vous devriez savoir qu'il est parfaitement acceptable d'avoir plusieurs sources APT, y compris pour une même archive Debian. `apt-get` ira chercher automatiquement le paquet portant le numéro de version le plus élevé parmi les sources disponibles. Ou, par exemple, si vous possédez à la fois une source HTTP et une source cédérom, `apt-get` utilisera automatiquement le cédérom local lorsque c'est possible, et n'utilisera la source HTTP que si une nouvelle version y est disponible. Néanmoins, il n'est pas judicieux d'ajouter des sources inutiles, dans la mesure où cela aura tendance à ralentir le processus de sélection des nouvelles versions sur le réseau.

8.11.1 Configurer les sources de paquets réseau

Si vous prévoyez d'installer le reste de votre système via le réseau, l'option la plus commune est de sélectionner la source « `http` ». La source « `FTP` » est aussi acceptable, mais a tendance à être légèrement plus lente dans l'établissement des connexions.

Ensuite, on vous demandera si vous voulez utiliser des logiciels qui ne sont pas libres. Ceci englobe des logiciels commerciaux ou d'autres logiciels qui ne répondent pas aux critères définis dans les principes du logiciel libre selon Debian (http://www.debian.org/social_contract#guidelines). Il est intéressant de répondre : « Oui », mais prenez garde en installant de tels logiciels, car vous devrez vous assurer que vous respectez leurs licences.

L'étape suivante, dans la configuration des sources réseau, consiste à dire à `apt-setup` dans quel pays vous vivez. Ceci configure le miroir réseau Debian officiel que vous allez utiliser. En

¹Notez que le programme réellement utilisé pour installer les paquets est `dpkg`. Néanmoins, ce paquet est plutôt un outil de bas-niveau. `apt-get` utilise `dpkg` quand il en a besoin ; il s'agit d'un outil de haut niveau car il sait aussi bien installer les paquets nécessaires à l'installation du paquet que vous voulez installer, que récupérer le paquet à partir de votre cédérom, du réseau, ou d'ailleurs.

fonction du lieu sélectionné, une liste des machines disponibles vous sera proposée. Il suffit généralement de choisir celle qui se situe en haut de la liste, mais n'importe laquelle devrait fonctionner.

Si vous êtes en train de procéder à une installation via HTTP, on vous demandera de configurer votre serveur mandataire (« proxy »). C'est parfois nécessaire pour les personnes qui se trouvent derrière des pare-feux, ou des réseaux d'entreprise, etc.

Enfin, votre nouvelle source de paquets va être testée. Si tout va bien, on vous demandera si vous souhaitez ou non recommencer l'opération pour une autre source.

8.12 Installation de paquets : simple ou avancée

On vous demandera ensuite si vous voulez ou non installer les paquets par une méthode simple ou par une méthode avancée, plus fine. Nous vous recommandons de commencer par la méthode simple, dans la mesure où vous pourrez toujours recourir à la méthode avancée ultérieurement.

Sachez que pour une installation simple, `base-config` utilise principalement le programme `tasksel`. Pour une installation de paquets avancée, c'est le programme `dselect` qui sera exécuté. Chacun de ces programmes peut être utilisé, à tout moment une fois l'installation terminée, pour installer davantage de paquets. Une fois que l'installation est finie, si vous voulez un paquet particulier, tapez simplement `apt-get install paquet`, où *paquet* est le nom du paquet désiré.

8.13 Sélection simple des paquets — l'installateur de tâche

Si vous choisissez une installation « simple », vous serez dirigé sur l'installateur de tâche (`tasksel`). À travers cette technique, Debian propose un ensemble de configurations logicielles prêtes à l'emploi. En outre, vous pouvez toujours choisir de procéder à une installation de paquet au cas par cas. C'est le rôle du programme `dselect`, décrit plus bas. Mais, avec près de 8000 paquets disponibles, cela peut être long !

C'est aussi pour cette raison que vous pouvez d'abord choisir les *tâches*, et, par la suite ajouter des paquets au cas par cas. Ces tâches représentent, approximativement, les diverses choses qu'on peut faire avec un ordinateur, par exemple, « bureautique », « développement en C » ou « serveur de fichiers ».

Chaque tâche peut être mise en surbrillance et grâce à « Task Info » vous pouvez obtenir plus d'informations. Une description détaillée ainsi que les listes de paquets qui seront installés sont affichées. Un tableau répertoriant la taille approximative de l'ensemble des tâches proposées se trouve dans : 'Ressources d'espace disque pour les tâches' page 99.

Une fois que vous avez choisi les tâches, sélectionnez « Finish ». À ce moment là, `apt-get` installera les paquets que vous avez sélectionnés. Notez que si vous n'avez sélectionné aucune tâche, tous les paquets standards, importants ou nécessaires qui ne sont pas encore installés

seront installés. Cette fonctionnalité est la même que celle qui est réalisée par la commande `tasksel -s` en ligne de commande, et qui représente pour le moment 37 Mo d'archives. On vous montrera le nombre de paquets qui seront installés, ainsi que, si besoin est, la quantité de données en kilo-octets, qui devra être téléchargée.

Des 8000 paquets disponibles dans Debian, seule une petite minorité est traitée par les tâches proposées dans l'installateur de tâches. Pour obtenir des informations sur les paquets supplémentaires, utilisez soit `apt-cache search chaîne-de-recherche` pour une chaîne de caractères donnée (regardez le page de manuel `apt-cache(8)`) ou bien le programme `dselect` comme décrit ci-dessous.

8.14 Sélection « avancée » de paquets avec `dselect`

Si vous avez choisi la sélection avancée des paquets, vous allez être dirigé sur le programme `dselect`. Il est nécessaire d'avoir lu le guide de `dselect` (`dselect-beginner`) avant de lancer `dselect`. `dselect` permet de sélectionner les *paquets* à installer sur votre système. Vous devez être le super-utilisateur (*root*) pour exécuter `dselect`.

8.15 Affichages lors de l'installation des logiciels

Chaque paquet que vous avez sélectionné avec `tasksel` ou `dselect` est dépaqueté et installé au moyen des programmes `apt-get` et `dpkg`. Si un programme particulier requiert plus d'informations de l'utilisateur, il vous le demandera. Vous pourrez aussi garder un oeil sur ce qui se passe lors du processus d'installation, pour voir des éventuelles erreurs d'installation (dans ce cas, on vous demandera d'acquiescer les erreurs pour éviter l'installation d'un paquet)

8.15.1 Paramètres pour le serveur X

Sur les iMacs et aussi sur quelques vieux Macintoshs, le logiciel X server ne parvient pas à calculer les paramètres d'affichage adéquats. Vous devrez sélectionner l'option « Avancée » pendant la configuration de vos paramètres vidéo. Pour la fréquence horizontale de votre moniteur (*monitor's horizontal sync range*), entrez 59-63. Vous pouvez conserver la fréquence verticale (*vertical refresh range*) par défaut.

La souris se trouve sur `/dev/input/mice`.

8.16 Se connecter

Après avoir installé les paquets, vous vous retrouvez face à l'invite de connexion (login). Connectez-vous en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi. Votre système est maintenant prêt à être utilisé.

Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous voudrez peut-être parcourir la documentation qui sera installée sur votre système quand vous commencerez à l'exploiter. Il existe plusieurs systèmes de documentation ; un travail est actuellement en cours afin de les intégrer dans un tout cohérent. Vous trouverez ci-dessous quelques points de départ.

La documentation qui accompagne les programmes que vous avez installés se trouve dans le répertoire `/usr/share/doc/`, dans un sous-répertoire qui porte le nom du programme. Par exemple, le Guide de l'utilisateur d'`apt`, programme qui installe d'autres programmes sur votre système, se situe dans le fichier `/usr/share/doc/apt/guide.html/index.html`.

De plus, il y a quelques répertoires particuliers dans la hiérarchie `/usr/share/doc/`. Les HOWTOs Linux sont installés au format `.gz` dans les répertoires `/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/` et `/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/`. Le fichier `/usr/share/doc/HTML/index.html` contient des index, que l'on peut parcourir, sur le contenu de la documentation installée par `dhelP`.

Un moyen facile de consulter ces documents est d'exécuter `cd /usr/share/doc/`, puis de taper `lynx` suivi d'un espace et d'un point (le point représente le répertoire courant).

Vous pouvez aussi taper `info` (commande) ou `man` (commande) pour obtenir des informations sur la plupart des commandes disponibles depuis l'interpréteur de commandes. En tapant `help`, vous afficherez l'aide sur les commandes de l'interpréteur de commandes. Et si vous tapez une commande suivie par `--help`, un court résumé sur l'usage de cette commande sera affiché. Si le résultat d'une commande défile au-delà du haut de l'écran, tapez `| more` après la commande de façon à provoquer une pause entre chaque écran. Pour voir une liste de toutes les commandes disponibles qui commencent par une lettre donnée, tapez cette lettre, suivie de deux fois la touche de tabulation.

Pour une introduction plus complète sur Debian et GNU/Linux, regardez `/usr/share/doc/debian-guide/html/noframes/index.html`. Notez que cette documentation existe aussi en français, dans le paquet `doc-debian-fr`. `/usr/share/doc/LANG/fr/debian/html/index.html`

Chapitre 9

Étapes suivantes et où aller à partir de maintenant

9.1 Si vous êtes nouveau sous Unix

Si vous êtes nouveau sous Unix, vous devriez probablement acheter et lire quelques livres sur le sujet. La Foire Aux Questions UNIX (<ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/unix-faq/faq/>) contient un certain nombre de références à des livres et à des groupes de discussion Usenet qui pourront vous aider. Vous pouvez également regarder la FAQ User-Friendly Unix (<http://www.camelcity.com/~noel/usenet/cuuf-FAQ.htm>).

Linux est une implémentation d'Unix. Le projet de documentation Linux (LDP) (<http://www.freenix.org/unix/linux/>) rassemble un certain nombre de HOWTO et de livres en ligne relatifs à Linux. La plupart de ces documents peuvent être installés sur votre machine ; il suffit d'installer le paquet `doc-linux-fr`, et de consulter les documentations disponibles dans le répertoire `/usr/share/doc/LANG/fr/HOWTO`. La version originale en anglais des HOWTOs du LDP est également disponible dans les paquets `doc-linux-html` (documentation au format HTML) et `doc-linux-text` (documentation au format ASCII), et s'installe dans `/usr/share/doc/HOWTO`. D'autres versions traduites des HOWTOs du LDP sont également disponibles sous forme de paquets Debian.

Les informations spécifiques à Debian se trouvent ci-dessous.

9.2 Arrêter le système

Pour arrêter un système Linux en marche, vous ne devez pas redémarrer en appuyant sur le bouton-poussoir « reset » sur le devant de votre ordinateur, ni simplement arrêter l'ordinateur. Linux doit être arrêté de la bonne manière, sinon des fichiers pourraient être perdus et le disque pourrait être endommagé. Vous pouvez appuyer sur la combinaison de touches Ctrl-Alt-Suppr.

Vous pouvez aussi si vous le préférez vous connecter en tant qu'utilisateur privilégié, et taper `shutdown -h now, reboot, ou halt`.

9.3 S'orienter à travers Debian

Debian est un peu différente des autres distributions. Même si vous êtes habitué à travailler avec d'autres distributions Linux, il y a quelques détails que vous devez connaître à propos de Debian pour garder votre système en bon état. Le contenu de ce chapitre vous aidera à vous orienter ; ce n'est pas un didacticiel sur l'utilisation de Debian, mais un bref coup d'oeil sur le système, pour les gens pressés.

Le concept le plus important à assimiler est le système de gestion des paquets Debian. La plus grande partie de votre système est sous le contrôle du système de gestion des paquets. Cela inclut :

- /usr (à l'exception de /usr/local)
- /var (vous pouvez créer un /var/local et l'utiliser en toute tranquillité)
- /bin
- /sbin
- /lib

Par exemple, si vous remplacez `/usr/bin/perl`, cela fonctionnera, mais lors de la prochaine mise à jour du paquet `perl`, le fichier que vous avez modifié sera remplacé. Les experts évitent cela en marquant le paquet comme suspendu (*hold*) avec l'application `dselect`.

L'une des meilleures méthodes d'installation est la méthode `apt`. Vous pouvez l'utiliser depuis `dselect`, ou en version ligne de commande (lire la documentation sur `apt-get`). Notez qu'`apt` vous permet de fusionner plusieurs sources d'approvisionnement pour les paquets : `main`, `contrib` et `non-free`, si bien que vous avez accès aussi bien aux paquets soumis à des restrictions d'export qu'aux versions standard.

9.3.1 Gestion des versions des applications

Les différentes versions des applications sont gérées par `update-alternatives`. Si vous utilisez plusieurs versions de vos applications, lisez les pages de manuel de `update-alternatives`.

9.3.2 Gestion des tâches récurrentes

Les actions répétées à heure ou à date fixe sont appelées en anglais des *cron jobs*. Celles dont l'administrateur a la responsabilité devraient se trouver dans le répertoire `/etc`, car ce sont des fichiers de configuration. Si un travail doit être répété chaque jour, semaine ou mois, mettez simplement un script ou une application exécutant cette action respectivement dans `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.weekly` et `/etc/cron.monthly`. Ils seront appelés depuis `/etc/crontab`, et lancés consécutivement par ordre alphabétique.

D'un autre côté, si vous avez une tâche qui doit être lancée par un utilisateur particulier, ou à une heure ou à une fréquence bien précise, vous pouvez utiliser `/etc/crontab`, ou, mieux encore, `/etc/cron.d/votre_choix`. Ces fichiers possèdent aussi un champ supplémentaire qui permet de spécifier sous quelle identité l'action sera exécutée.

Dans tous les cas, vous n'avez qu'à modifier les fichiers, et `cron` le remarquera automatiquement. Vous n'avez pas à lancer de commandes spéciales. Pour plus d'informations, lisez `cron(8)` et `crontab(5)`, ainsi que `/usr/share/doc/cron/README.Debian`.

9.4 Pour aller plus loin

Si vous avez besoin d'informations à propos d'un programme particulier, vous devriez d'abord essayer `man programme` ou `info programme`.

Vous pourrez également trouver beaucoup de documentation utile dans `/usr/share/doc`. En particulier, `/usr/share/doc/HOWTO` et `/usr/share/doc/FAQ` contiennent beaucoup d'informations intéressantes. Pour signaler des bogues, regardez les fichiers `/usr/share/doc/debian/bug*`. Pour connaître des informations spécifiques à Debian pour un programme particulier, lisez `/usr/share/doc/(nomdupaquet)/README.Debian`.

Le site web Debian (<http://www.debian.org/>) contient beaucoup de documentation sur Debian. Plus spécialement, consultez la FAQ Debian (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>) et les archives des listes de diffusion Debian (<http://lists.debian.org/>). La communauté Debian s'entraide ; pour vous abonner à une ou plusieurs listes de diffusion Debian, voyez la page d'abonnement aux listes de diffusion (<http://www.debian.org/MailingLists/subscribe>).

9.5 Compiler un nouveau noyau

Pourquoi un utilisateur voudrait-il compiler un nouveau noyau ? Ce n'est en général pas nécessaire, étant donné que le noyau par défaut de Debian reconnaît la plupart des configurations. Cependant, il peut être utile de compiler un nouveau noyau dans les cas suivants :

- gérer des périphériques spéciaux, ou des conflits de périphériques dans les noyaux par défaut ;
- gérer des périphériques ou activer des options qui ne sont pas incluses dans le noyau par défaut, tel que l'APM ou le SMP ;
- optimiser le noyau en enlevant les pilotes inutiles, ce qui peut accélérer le démarrage de la machine ;
- utiliser des options du noyau qui ne sont pas supportées par le noyau par défaut, telles que les pare-feux (*firewall*) réseau ;
- utiliser une version de développement du noyau ;
- impressionner vos ami(e)s, essayer de nouvelles choses.

9.5.1 Gestion des images du noyau

N'ayez pas peur de compiler un nouveau noyau. C'est amusant et vous apprendrez de nouvelles choses.

Pour compiler un noyau « façon Debian », vous avez besoin des paquets suivants : `kernel-package`, `kernel-source-2.2.20` (la version la plus récente lors de la rédaction de ce document), `fakeroot` et quelques autres qui sont probablement déjà installés sur votre machine (pour la liste complète, voir `/usr/share/doc/kernel-package/README.gz`).

Cette méthode va créer un `.deb` à partir des sources de votre noyau, et si vous utilisez des modules non standard, va aussi incorporer ces dépendances dans le `.deb`. C'est une bonne solution pour gérer les images du noyau ; le répertoire `/boot` va contenir le noyau, le `System.map`, et une sauvegarde du fichier de configuration utilisé pour ce paquet.

Il faut remarquer qu'il n'est pas *obligatoire* de compiler votre noyau « à la Debian » ; mais vous vous rendrez compte qu'utiliser le système de gestion des paquets pour gérer les noyaux rend leur installation plus simple et plus sûre. En fait, vous pouvez utiliser directement les sources de Linus et ne pas utiliser `kernel-source-2.2.20`, tout en utilisant la méthode de compilation `kernel-package`. Bien que le noyau 2.2.20 soit toujours utilisé pour l'installation de Woody, des noyaux de la série 2.4 plus récente sont disponibles sous la forme de paquets `kernel-images`.

Notez que vous trouverez une documentation complète sur l'utilisation de `kernel-package` dans le répertoire `/usr/share/doc/kernel-package`. Cette section-ci ne contient qu'un bref didacticiel.

Dans ce qui suit, nous supposerons que les sources de votre noyau sont situées dans `/usr/local/src/` et qu'il s'agit du noyau version 2.2.20. En tant que super-utilisateur, créez un répertoire dans `/usr/local/src` et changez le propriétaire de ce répertoire en votre compte utilisateur non-root habituel. En utilisant ce compte, allez dans le répertoire où vous voulez désarchiver les sources (`cd /usr/local/src`) et désarchivez-les (`tar xIf /usr/src/kernel-source-2.2.20.tar.bz2`), et déplacez-vous dans ce répertoire (`cd kernel-source-2.2.20`). Maintenant, vous pouvez configurer votre noyau. Exécutez `make xconfig` si X11 est installé, configuré et lancé, `make menuconfig` dans le cas contraire (vous aurez alors besoin de `ncurses-dev` installé). Prenez le temps de lire l'aide en ligne et de choisir judicieusement les options à activer. En cas de doute, il est souvent préférable d'inclure les pilotes de périphériques (tels que les contrôleurs SCSI, cartes Ethernet, etc..) que vous ne connaissez pas bien. Faites attention : les autres options, non spécifiques au matériel, doivent être laissées à leur valeur par défaut si vous ne les comprenez pas. N'oubliez pas de sélectionner « Kernel module loader » dans la section « Loadable module support » (elle n'est pas sélectionnée par défaut) sinon votre système Debian risque d'avoir des problèmes.

Nettoyez l'arborescence des sources et réinitialisez les paramètres de `kernel-package`. Pour ce faire, tapez `make-kpkg clean`.

Maintenant, compilez votre noyau : `fakeroot make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image`. Bien sûr, le numéro de version « 1.0 » peut être changé ; il s'agit juste d'un moyen de suivre vos différentes versions du noyau. De la même façon, vous pouvez remplacer

le mot « custom » par ce que vous voulez (par exemple le nom d'une machine). La compilation d'un noyau peut être assez longue selon la puissance de votre machine.

Si vous avez besoin du support PCMCIA, vous devrez installer le paquet `pcmcia-source`. Désarchivez le fichier tar comprimé, en tant que super-utilisateur, dans le répertoire `/usr/src` (il est important que les modules soient à l'endroit où ils sont supposés être, c'est-à-dire dans `/usr/src/modules`). Ensuite, en étant super-utilisateur, tapez `make-kpkg modules_image`.

Une fois la compilation terminée, vous pouvez installer votre noyau personnalisé comme n'importe quel autre paquet. En étant super-utilisateur, tapez `dpkg -i ../kernel-image-2.2.20-subarchitecture_custom.1.0_powerpc.deb`. La partie *subarchitecture* est une sous-architecture optionnelle, suivant les options de compilation que vous avez définies. `dpkg -i kernel-image...` installera votre noyau ainsi que les autres fichiers qui lui seront nécessaires. Par exemple, le fichier `System.map` sera installé correctement (très utile pour le débogage des problèmes de noyau) et un fichier `/boot/config-2.2.20` sera installé, qui contiendra votre configuration noyau. Votre nouveau paquet `kernel-image-2.2.20` est tellement malin qu'il utilise automatiquement le chargeur de boot de votre plateforme pour mettre à jour l'information sur l'image de noyau utilisée pendant le démarrage, sans qu'il soit nécessaire de re-exécuter le chargeur de boot. Si vous avez créé un paquet pour les modules, par exemple PCMCIA, vous devrez installer celui-ci également.

Vous devez maintenant redémarrer votre système : lisez attentivement les éventuels avertissements durant les étapes précédentes, puis tapez `shutdown -r now`.

Pour plus d'informations sur `kernel-package`, lisez la documentation dans `/usr/share/doc/kernel-package`.

Chapitre 10

Informations techniques sur les disquettes d'amorçage

10.1 Le code source

Le paquet `boot-floppies` contient le code source et la documentation des disquettes d'installation.

10.2 La disquette de secours

La disquette de secours possède un système de fichiers ext2 (ou FAT, en fonction de votre architecture) et vous devriez pouvoir y accéder à partir de tout système capable de monter des disques ext2 ou FAT. Le noyau Linux est dans le fichier `linux.bin`. Le fichier `root.bin` est une image compressée par `gzip` d'un système de fichiers Minix 1.4MB ou ext2 ; elle est chargée sur un disque virtuel (*RAM disk*) et utilisée comme système de fichiers racine.

10.3 Remplacer le noyau de la disquette de secours

S'il vous paraît nécessaire de remplacer le noyau qui se trouve sur la disquette de secours, vous devez configurer votre nouveau noyau en incluant les options suivantes dans le nouveau noyau, et non sous forme de modules :

- Disque virtuel (RAM disk support) (`CONFIG_BLK_DEV_RAM`);
- Disque virtuel de démarrage (initrd) (`CONFIG_BLK_DEV_INITRD`);
- Exécutables ELF (`CONFIG_BINFMT_ELF`);
- « Loop device » (`CONFIG_BLK_DEV_LOOP`);
- Systèmes de fichiers FAT, Minix et ext2 (certaines architectures n'ont pas besoin de système de fichiers FAT ou Minix — voyez les sources). Pour PowerPC, le système de fichiers Minix n'est pas nécessaire, mais les systèmes HFS et ext2 le sont ;

- « Socket filtering » pour DHCP (`CONFIG_FILTER`);
- « Packet socket », aussi pour DHCP (`CONFIG_PACKET`);
- « Unix domain sockets » pour syslogging (`CONFIG_UNIX`).

Assurez-vous que le noyau choisi *n'utilise pas* l'option `CONFIG_DEVFS`. Elle n'est pas compatible avec le programme d'installation.

Récupérez un jeu des disquettes de démarrage, disquette racine, disquette de secours et disquette de pilotes. Vous avez besoin du paquet `hfsutils`.

Vous appellerez votre noyau quelque chose comme `vmlinux`, quand la compilation sera terminée. Vous devrez le compresser avec `gzip -9`.

Mettez à jour l'image disque `boot-floppy-hfs.img` pour le premier démarrage.

```
hmount boot-floppy-hfs.img
hcopy -r vmlinux.gz :zImage
humount
```

Mettez à jour la disquette de secours puisque l'installation se fait à partir d'elle. Montez l'image de la disquette de secours,

```
mount -t auto -o loop rescue.bin /mnt
```

et, en supposant que vous utilisez le répertoire `/mnt` comme point de montage, copiez votre nouveau noyau dans le fichier `/mnt/linux.bin`.

Pour être tout à fait complet, on peut compresser le `System.map` du nouveau noyau et le mettre dans `/mnt/sys_map.gz`, et compresser `.config` et le placer dans `/mnt/config.gz`.

Vous pouvez maintenant démonter votre image disque et copier les disquettes. Vous passerez sans doute à l'étape : « Installer le noyau et les modules des pilotes » en utilisant les disquettes créées pour mettre le noyau personnalisé sur le disque dur.

Vous pourrez également remplacer le fichier `modules.tgz` sur la disquette de pilotes. Ce fichier contient une image tar compressée par `gzip` des répertoires `/lib/modules/kernel-version`; Créez le nouveau fichier depuis le répertoire racine, afin que tous les chemins de répertoires se retrouvent dans le fichier tar également.

Chapitre 11

Annexe

11.1 Plus d'informations

11.1.1 Plus d'informations

Une source d'information générale sur Linux est le projet de documentation Linux (<http://www.freenix.org/unix/linux/>). Vous trouverez là les HOWTO et des liens vers d'autres documentations utiles sur les différentes parties d'un système GNU/Linux.

11.2 Obtenir Debian GNU/Linux

11.2.1 Jeu de cédéroms officiels Debian GNU/Linux

Si vous voulez acheter un jeu de cédéroms d'installation de Debian GNU/Linux, jetez un oeil à la page des revendeurs de cédéroms (<http://www.debian.org/CD/vendors/>). Vous y trouverez une liste d'adresses de revendeurs de cédéroms. La liste est triée par pays ; vous ne devriez donc pas avoir de problèmes pour trouver un vendeur proche de chez vous.

11.2.2 Miroirs Debian

Si vous vivez hors des États-Unis et si vous voulez télécharger des paquets Debian, vous pouvez également utiliser un des nombreux sites miroir qui se trouvent ailleurs. Une liste des pays et des miroirs se trouve sur le site web des serveurs FTP Debian (<http://www.debian.org/distrib/ftplist>).

11.2.3 Description des fichiers du système d'installation

Cette section contient une liste annotée des fichiers que vous trouverez dans le répertoire `disks-powerpc`. Vous n'aurez pas forcément besoin de tous les charger ; tout dépend du

support de démarrage et d'installation du système de base que vous avez choisi.

La plupart des fichiers sont des images de disquettes, c'est-à-dire un fichier unique que l'on transfère vers une disquette pour en faire une disquette complète. Ces images, évidemment, dépendent de la taille de la disquette cible. Par exemple, 1,44 Mo est la taille normale pour les disquettes standards de 3,5 pouces. C'est la seule taille de disquette supportée par votre architecture. Les images des disquettes 1,44 Mo se trouvent dans le répertoire `images-1.44`.

Si vous utilisez un navigateur web sur un ordinateur en réseau pour lire ce document, vous pouvez probablement récupérer les fichiers en sélectionnant leur nom dans votre navigateur web. En fonction de votre navigateur, vous aurez peut-être à effectuer une manipulation spécifique pour télécharger directement un fichier en mode binaire. Par exemple, avec Netscape, vous devez maintenir la touche MAJ. (*Shift*) enfoncée quand vous cliquez sur l'adresse pour récupérer le fichier. Les fichiers peuvent être téléchargés depuis les liens de ce document, vous pouvez aussi les récupérer depuis le répertoire `.../current` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/>), ou par ftp depuis <ftp://ftp.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/>. Vous pouvez également utiliser le répertoire adéquat d'un des nombreux miroirs Debian (<http://www.debian.org/distrib/ftplist>).

Fichiers pour le démarrage initial du système

Images de la disquette de secours : Ce sont les images de la disquette de secours (*Rescue Floppy*). Celle-ci est utilisée pour l'installation initiale et, ensuite, en cas d'urgence, si, pour une raison ou pour une autre, votre système ne s'amorce pas. Ainsi il est vivement recommandé de créer cette disquette même si vous n'utilisez pas de disquettes pour l'installation du système.

- `.../current/apus/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/apus/images-1.44/rescue.bin>)
- `.../current/chrp/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/images-1.44/rescue.bin>)
- `.../current/new-powermac/images-2.88/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-2.88/rescue.bin>)
- `.../current/powermac/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/images-1.44/rescue.bin>)
- `.../current/prep/images-1.44/rescue.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/images-1.44/rescue.bin>)

Image(s) racine : Ce fichier contient une image du système de fichiers temporaire qui est chargé en mémoire lorsque vous amorcez la disquette de secours. Il est utilisé pour les installations à partir d'un cédérom, d'un disque dur et de disquettes.

- `.../current/apus/images-1.44/root.bin` (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/apus/images-1.44/root.bin>)

- .../current/chrp/images-1.44/root.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/images-1.44/root.bin>)
- .../current/new-powermac/images-1.44/root.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-1.44/root.bin>)
- .../current/powermac/images-1.44/root.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/images-1.44/root.bin>)
- .../current/prep/images-1.44/root.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/images-1.44/root.bin>)

Images de démarrage TFTP : Images de démarrage utilisées pour démarrer par le réseau ; consultez : 'Préparer les fichiers pour amorcer depuis le réseau en TFTP.' page 42. En général, elles contiennent le noyau Linux et le système de fichiers racine root.bin.

- .../current/prep/images-1.44/boot.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/images-1.44/boot.bin>)

Images de noyau Linux

C'est l'image du noyau Linux à utiliser pour l'installation à partir d'un disque dur. Vous n'en avez pas besoin si vous utilisez des disquettes.

- .../current/apus/linux.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/apus/linux.bin>)
- .../current/chrp/linux.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/linux.bin>)
- .../current/new-powermac/linux.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/linux.bin>)
- .../current/powermac/linux.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/linux.bin>)
- .../current/prep/linux.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/linux.bin>)

Fichiers de pilotes

Ces fichiers contiennent les modules du noyau ou les pilotes, pour tous les types d'équipements qui ne sont pas nécessaires à l'amorçage initial du système. L'installation des pilotes dont vous avez besoin se fait en deux étapes : d'abord vous identifiez l'archive de pilotes que vous souhaitez utiliser, puis vous sélectionnez les pilotes que vous voulez.

Les disquettes de pilotes ne sont pas utilisées avant que le disque dur n'ait été repartitionné et que le noyau ait été installé. Si vous avez besoin d'un pilote spécifique pour le démarrage initial de la machine, pour votre sous-architecture ou pour pouvoir accéder au disque dur,

choisissez un noyau qui inclut déjà le pilote nécessaire et passez-lui les paramètres corrects au démarrage. Reportez-vous à : ‘Arguments des paramètres d’amorçage’ page 47.

Rappelez-vous que votre archive de pilotes doit être cohérente avec le choix de votre noyau initial.

Images des disquettes de pilotes :

- .../current/apus/images-1.44/driver-1.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/apus/images-1.44/driver-1.bin>)
- .../current/chrp/images-1.44/driver-1.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/images-1.44/driver-1.bin>)
- .../current/chrp/images-1.44/driver-2.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/images-1.44/driver-2.bin>)
- .../current/new-powermac/images-1.44/driver-1.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-1.44/driver-1.bin>)
- .../current/new-powermac/images-1.44/driver-2.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-1.44/driver-2.bin>)
- .../current/new-powermac/images-1.44/driver-3.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-1.44/driver-3.bin>)
- .../current/new-powermac/images-1.44/driver-4.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-1.44/driver-4.bin>)
- .../current/new-powermac/images-1.44/driver-5.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/images-1.44/driver-5.bin>)
- .../current/powermac/images-1.44/driver-1.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/images-1.44/driver-1.bin>)
- .../current/powermac/images-1.44/driver-2.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/images-1.44/driver-2.bin>)
- .../current/prep/images-1.44/driver-1.bin (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/images-1.44/driver-1.bin>)

Archive des disquettes de pilotes Si vous n’êtes pas restreint à l’emploi de disquettes, choisissez l’un de ces fichiers.

- .../current/apus/drivers.tgz (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/apus/drivers.tgz>)

- .../current/chrp/drivers.tgz (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/chrp/drivers.tgz>)
- .../current/new-powermac/drivers.tgz (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/new-powermac/drivers.tgz>)
- .../current/powermac/drivers.tgz (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac/drivers.tgz>)
- .../current/prep/drivers.tgz (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/current/prep/drivers.tgz>)

Les fichiers d'installation du système de base de Debian

Ces fichiers ne sont nécessaires que pour les ordinateurs sans connexion à un réseau fonctionnel ou ceux qui n'en ont pas les ressources matérielles. Ils contiennent les programmes nécessaires pour le système GNU/Linux le plus basique. La plupart du temps, le contenu de ces fichiers peut être obtenu automatiquement par le programme d'installation à travers une connexion réseau en état de marche.

Archive *tar* du système de base : Si vous n'êtes pas restreint à l'emploi de disquettes, choisissez ce fichier.

- .../base-images-current/basedebs.tar (<http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/main/disks-powerpc/base-images-current/basedebs.tar>)

11.3 Périphériques Linux

Sous Linux, vous disposez de fichiers spéciaux dans `/dev`. Ces fichiers sont appelés fichiers de périphériques (*devices files*). Dans le monde Unix, l'accès au matériel se fait de façon différente. En effet, vous utilisez un fichier qui commande un pilote, qui à son tour accède au matériel. Le fichier de périphérique est une interface au composant système. Les fichiers sous `/dev` se comportent différemment des fichiers ordinaires. Ci-dessous sont repris les fichiers périphériques les plus importants.

```
fd0 1er lecteur de disquette
fd1 2e lecteur de disquette
```

```
hda Disque dur IDE ou cédérom sur le premier port IDE (maître)
hdb Disque dur IDE ou cédérom sur le premier port IDE (esclave)
hdc Disque dur IDE ou cédérom sur le second port IDE (maître)
hdd Disque dur IDE ou cédérom sur le second port IDE (esclave)
hda1 1re partition sur le premier disque dur IDE
hdd15 15e partition sur le quatrième disque dur IDE
```

```

sda Disque SCSI avec l'identificateur SCSI le plus bas (par ex., 0)
sdb Disque SCSI avec l'identificateur suivant (par ex., 1)
sdc Disque SCSI avec l'identificateur suivant (par ex., 2)
sda1 1re partition du premier disque SCSI
sdd10 10e partition du quatrième disque SCSI

sr0 cédérom SCSI avec l'identificateur SCSI le plus bas
sr1 cédérom SCSI avec l'identificateur SCSI suivant

ttyS0 Port série 0 (COM1: sous DOS)
ttyS1 Port série 1 (COM2: sous DOS)
psaux  port souris PS/2
gpmdata pseudo-périphérique, répéteur du démon GPM de souris

cdrom Lien symbolique vers le lecteur de cédérom
mouse Lien symbolique vers le fichier de périphérique de la souris

null tout ce qui pointe vers ce fichier disparaît
zero fichier qui fabrique continuellement des zéros

```

11.3.1 Régler la souris

La souris peut être utilisée aussi bien dans une console Linux (avec gpm) qu'en environnement X Window. Les deux modes sont compatibles entre eux si le répéteur gpm est utilisé afin de permettre au signal de suivre le parcours suivant :

```

souris => /dev/psaux => gpm => /dev/gpmdata => /dev/mouse => X
          /dev/ttyS0          (répéteur)      (lien symbolique)
          /dev/ttyS1

```

Ajustez le protocole de répétition sur « raw » (dans `/etc/gpm.conf`) tandis que vous réglez X pour utiliser le protocole original de la souris dans `/etc/X11/XF86Config` ou `/etc/X11/XF86Config-4`.

Cette approche qui préconise l'utilisation de gpm même sous X a des avantages, si par exemple vous déconnectez la souris non intentionnellement. Il suffit de redémarrer gpm par

```
user@debian:~# /etc/init.d/gpm restart
```

et la souris recommencera à fonctionner sous X sans qu'il y ait besoin de redémarrer le serveur.

Si gpm est désactivé ou n'est pas installé, assurez-vous que X est réglé de façon à lire directement la souris à travers par exemple `/dev/psaux`. Pour plus de détails,

reportez-vous au mini-Howto « Souris Série 3 Boutons » dans `/usr/share/doc/LANG/fr/HOWTO/mini/3-Button-Mouse.html` (la version originale se trouve dans `/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/3-Button-Mouse.gz`), man `gpm`, `/usr/share/doc/gpm/FAQ.gz`, et `README.mouse` (<http://www.xfree86.org/current/mouse.html>).

Pour les PowerPC, dans `/etc/X11/XF86Config` ou `/etc/X11/XF86Config-4`, réglez le périphérique de souris sur `/dev/input/mice`.

Les noyaux modernes vous offrent la possibilité d'émuler une souris 3 boutons quand votre souris n'en a qu'un. Ajoutez simplement les lignes suivantes au fichier `/etc/sysctl.conf` :

```
# Émulation souris 3 boutons
# Activer l'émulation
/dev/mac_hid/mouse_button_emulation = 1
# Envoyer le signal de bouton du milieu avec la touche F11
/dev/mac_hid/mouse_button2_keycode = 87
# Envoyer le signal de bouton de droite avec la touche F12
/dev/mac_hid/mouse_button3_keycode = 88
# Pour des touches différentes, utilisez showkey pour en connaître
# le code.
```

11.4 Ressources d'espace disque pour les tâches

L'installation de base de Woody sur votre ordinateur demandera 117 Mo. La quantité d'espace pour tous les paquets de base est de 123 Mo avec un téléchargement de 38 Mo ; il est ainsi nécessaire d'avoir au moins 278 Mo pour installer le système de base ainsi que les paquets standard.

Le tableau suivant montre les tailles rapportées par `aptitude` (un programme très sympathique, soit dit en passant) pour les tâches affichées dans `tasksel`. Tous les paquets standard ont été installés sur le système pour lequel ces chiffres sont rapportés. Remarquez que certaines tâches ont des constituants redondants, et donc la taille totale affichée pour ces deux tâches peut être moindre que le total obtenu en additionnant les deux tailles.

Tâche	Installé taille (Mo)	Téléchargé taille (Mo)	Espace requis pour installer (Mo)
environnement bureautique	345	118	463
système X Window	78	36	114
jeux	49	14	63
Debian Jr.	340	124	464
système connexion	28	8	36
système portable	3	1	4
applications scientifiques	110	30	140

C et C++	32	15	47
Python	103	30	133
Tcl/Tk	37	11	48
fortran	10	4	14
serveur de fichiers	1	-	1
serveur de courriels	4	3	7
serveur de news Usenet	6	2	8
serveur d'impression	48	18	66
serveur conventionnel Unix	55	19	74
serveur web	4	1	5
environnement TeX/LaTeX	171	64	235
environnement chinois simplifié	80	29	109
environnement chinois traditionnel	166	68	234
environnement cyrillique	29	13	42
environnement francisé	60	18	78
environnement allemand	31	9	40
environnement japonais	110	53	163
environnement coréen	178	72	250
environnement polonais	58	27	85
environnement russe	12	6	18
environnement espagnol	15	4	19

11.5 Effets des modes verbeux et silencieux

Les effets de l'argument `verbose` lors de l'amorçage de Woody sont :

- Pour `cederom`, autorise le choix d'un autre médium d'installation ;
- Lors du montage des volumes, demande toujours quel est le point de montage ;
- Préviend lorsque les noyaux précédents ne supportent les nouveaux systèmes de fichiers ;
- Préviend lorsque le noyau `pre-2.4.1` ne supporte pas `ReiserFS 3.6` ;
- Confirme le chemin des fichiers d'installation même en cas de chemin unique.

Les effets de l'argument `quiet` lors de l'amorçage de Woody sont :

- Suppression de la demande de confirmation avant d'écrire sur le chargeur d'amorçage ;
- Suppression de la demande de confirmation avant d'écraser le MBR ;
- Suppression de l'« information importante au sujet du MBR » ;
- Pas de proposition pour installer des modules additionnels depuis la disquette ;
- Ne mentionne pas que le réamorçage des `s390` n'est pas supporté ;
- Suppression de la confirmation que l'interface détectée est une PCMCIA ;
- Suppression du message du succès de la configuration de DHCP ;
- Suppression du long message sur `lilo` et le support des grands disques ;
- Suppression du long message sur `PALO` et le support des grands disques ;

-
- Suppression de la remarque sur le label des disques SGI de la part de Dvhtool ;
 - Ne parle pas de la quantité d'espace disque que requiert ReiserFS ;
 - N'explique pas ce qu'est Apple_Bootstrap ;
 - Monte la première partition initialisée sur / sans rien demander ;
 - Ne propose pas d'examiner les blocs défectueux ;
 - Ne demande rien avant d'initialiser la zone d'échange, XFS, ext2/3 et ReiserFS ;
 - Évite de persuader qu'une zone d'échange est nécessaire ;
 - Ne fait pas de sermon avant de réamorcer.

Chapitre 12

Administrivia

12.1 À propos de ce document

Ce document est écrit en SGML, à l'aide de la DTD « DebianDoc ». Les formats de sortie sont fabriqués par les programmes du paquet `debiandoc-sgml`.

Afin d'augmenter la facilité de maintien à jour de ce document, nous utilisons un certain nombre de fonctionnalités SGML, telles qu'entités et sections marquées. Celles-ci jouent le même rôle que les variables et les conditions dans les langages de programmation. La source SGML de ce document contient des informations pour chaque architecture différente — les sections marquées sont utilisées afin d'isoler certaines parties du texte qui sont spécifiques à une architecture donnée.

12.2 Pour contribuer à ce document

Si vous avez des problèmes ou suggestions à propos de ce document, vous devez soumettre un rapport de bogue concernant le paquet `install-doc`. Voyez le paquet `bug` ou le paquet `reportbug` ou lisez la documentation en ligne disponible dans le système de suivi des bogues Debian (<http://bugs.debian.org/>). Ce serait bien si vous pouviez vérifier dans les bogues ouverts à propos d'`install-doc` (<http://bugs.debian.org/install-doc>) que votre problème n'a pas déjà été rapporté. Si c'est le cas, vous pouvez confirmer le bogue ou soumettre des informations complémentaires à l'adresse `<XXXX@bugs.debian.org>`, où XXXX est le numéro du bogue en question.

Encore mieux, procurez-vous une copie des sources SGML de ce document et fabriquez une rustine. Les sources SGML sont disponibles avec les `boot-floppies`; essayez de trouver la version la plus récente dans la distribution `unstable` (<ftp://ftp.debian.org/debian/dists/unstable/>). Vous pouvez également consulter les sources via CVSweb (<http://cvs.debian.org/boot-floppies/>); pour des informations sur la façon de se procurer les sources via CVS, voyez le README-CVS (<http://cvs.debian.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/~checkout~/boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD%26content-type=text/plain>).

Veillez ne *pas* contacter les auteurs de ce document directement. Il existe une liste de diffusion pour le paquet `boot-floppies` qui inclut les discussions à propos de ce manuel. L'adresse de la liste de diffusion est `<debian-boot@lists.debian.org>`. Les instructions pour s'abonner sont disponibles à la page d'abonnement aux listes de diffusion Debian (<http://www.debian.org/MailingLists/subscribe>); une copie de cette liste peut être consultée en ligne dans les archives des listes de diffusion Debian (<http://lists.debian.org/>).

12.3 Contributions majeures

Beaucoup, beaucoup d'utilisateurs et de développeurs Debian ont participé à ce document. Une mention particulière doit être attribuée à Michael Schmitz (pour le support m68k), Frank Neumann (auteur à l'origine du guide d'installation de Debian sur Amiga (http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html)), Arto Astala, Eric De-launay/Ben Collins (informations sur les SPARC), Tapio Lehtonen et Stéphane Bortzmeyer pour de nombreux ajouts et éditions.

Des informations extrêmement utiles pour la rédaction de ce guide ont été trouvées dans le HOWTO démarrage réseau de Jim Mintha (pas d'URL disponible), la FAQ Debian (<http://www.debian.org/doc/FAQ/>), la FAQ Linux/m68k (<http://www.linux-m68k.org/faq/faq.html>), la FAQ sur Linux pour processeurs SPARC (<http://www.ultralinux.org/faq.html>), la FAQ Linux/Alpha (<http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/>), entre autres. Que les auteurs de ces sources d'informations riches et librement accessibles en soient remerciés.

12.4 Traduction française

Les personnes suivantes ont contribué à la traduction de ce document en français :

Guillaume Allègre <gallegre@april.org>

Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

Philippe Batailler <pbatailler@teaser.fr>

Éric Van Buggenhaut <Eric.VanBuggenhaut@AdValvas.be>

Éric Jullien <ejullien@tuxfamily.org>

Sébastien Kalt <ustilago@bigfoot.com>

Patrice Karatchentzeff <p.karatchentzeff@free.fr>

Pierre Machard <pmachard@tuxfamily.org>

Thomas Marteau <marteaut@tuxfamily.org>

Christophe Martin <cmartin@ipnl.in2p3.fr>

Les personnes suivantes ont contribué aux traductions des précédentes versions de ce document en français :

Laurent Jourden <jourde_l@cnam.fr>

Christophe Le Bars <clebars@debian.org>

Laurent Pelecq <pelecq@col.bsf.alcatel.fr>

Vincent Renardias <vincent@debian.org>

Olivier Tharan <olive@laria.u-picardie.fr>

12.5 Marques déposées

Les marques déposées citées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.